

# Spectrum™ Technology Platform

Version 12.0

Guía de administración espacial de Spectrum.



# Contents

## 1 - Introducción

---

Contenido de esta guía	5
------------------------	---

## 2 - Configuración del sistema

---

Cambio del número del puerto HTTP para Spectrum Spatial	7
Cambio del tipo de base de datos del repositorio	8
Carga y acceso a los recursos utilizando herramientas de terceros	12
Configuración de servicios web	14
Desactivación de los archivos de precisión para transformaciones de datos	14
Configurar tiempos de espera para solicitudes	15
Configurar el atributo volátil para tablas con nombre	16
Ejecución Spectrum™ Technology Platform como un servicio Linux	17
Configuración de un equipo Linux para MRR	19
Desactivación de los encabezados de control caché HTTP predeterminados	20

## 3 - Administración de la seguridad

---

Seguridad de Spectrum™ Technology Platform	23
Seguridad para el módulo Location Intelligence	51

## 4 - Supervisión de su sistema

---

Visualización de eventos del sistema	59
--------------------------------------	----

Registro de Spatial	60
Configurar un servidor de correo	62
Cómo seleccionar elementos para la notificación del vencimiento	63
Visualización de la información de la versión	64
Visualización y exportación de la información de licencia	64
Cómo controlar el rendimiento con la consola JMX	65
Supervisión de las estadísticas en caché de los identificadores de archivos con la consola JMX	66
Supervisión del uso de la memoria	66

## 5 - Control de memoria y conexiones

---

Configuración de componentes remotos	69
Configuración de agrupación de fuentes de datos	70

## 6 - Administración de un clúster

---

Arquitectura en clúster para el módulo Location Intelligence.	72
Utilización de Enterprise Designer con un clúster	74
Encender un clúster	75
Detener un clúster	76
Cómo eliminar un nodo de un clúster	76
Administración de un clúster para el módulo Location Intelligence	77

## 7 - Uso de la Utilidad de administración

---

Introducción a la Utilidad de administración	83
Cómo usar una secuencia de comandos con la Utilidad de administración	84
Módulo Location Intelligence	86
Módulo Enterprise Routing	92

## 8 - Módulo Enterprise Routing

---

Especificación de las opciones de servicio/etapa predeterminadas	114
Vista previa de un servicio/etapa	114
Obtención de datos de rutas con Management Console	117

## 9 - Solución de problemas del sistema

---

Reconstrucción de un índice de repositorio dañado	119
Supervisión del uso de la memoria de un servidor que no responde	119

# 1 - Introducción

## In this section

---

Contenido de esta guía

5

## Contenido de esta guía

Bienvenido a la *Guía de administración Spectrum Spatial*. Esta guía le ayudará a desarrollar una aplicación de mapas web o mapas incrustados en una aplicación existente, mediante el uso de una variedad de servicios web, funciones, herramientas y códigos de ejemplo.

Esta guía se centra en:

- Configurar el sistema al modificar el número de puerto por predeterminado o base de datos del repositorio; acceder al repositorio; acceder y cargar los recursos; configurar servicios web; y ejecutar Spectrum™ Technology Platform como un servicio Linux
- Administración de la seguridad mediante Management Console, incluidos cómo agregar usuarios y funciones, así como la forma de aplicar anulaciones de entidad protegida
- Supervisión del sistema, incluidos el inicio de sesión, visualización de la información y la licencia, utilizar la consola JMX para supervisar el rendimiento y supervisar el uso de la memoria
- Administración de la memoria y conexiones, incluidos el ajuste de rendimiento de JVM, el ajuste de tamaño de colección y el aumento de la memoria de montón
- Equilibrio de carga servicios spatial para brindar resistencia o alta capacidad
- Solución de problemas del sistema, incluidos la reconstrucción de un índice de repositorio dañado y la supervisión del uso de la memoria de un servidor que no responde
- Administración de la seguridad mediante User Management Service (obsoleto para la futura versión)

La documentación adicional Spectrum™ Technology Platform y Módulo Location Intelligence se encuentra en línea en [support.pb.com](https://support.pb.com).

# 2 - Configuración del sistema

## In this section

---

Cambio del número del puerto HTTP para Spectrum Spatial	7
Cambio del tipo de base de datos del repositorio	8
Carga y acceso a los recursos utilizando herramientas de terceros	12
Configuración de servicios web	14
Desactivación de los archivos de precisión para transformaciones de datos	14
Configurar tiempos de espera para solicitudes	15
Configurar el atributo volátil para tablas con nombre	16
Ejecución Spectrum™ Technology Platform como un servicio Linux	17
Configuración de un equipo Linux para MRR	19
Desactivación de los encabezados de control caché HTTP predeterminados	20

## Cambio del número del puerto HTTP para Spectrum Spatial

El puerto HTTP se utiliza para acceder a todos los servicios web de Spectrum, ya sea a través de REST o SOAP, como también para la página de bienvenida, las aplicaciones de muestra y Spatial Manager.

Después de instalar Spectrum™ Technology Platform, puede modificar la configuración predeterminada del puerto que se asignó durante la instalación mediante la edición manual los archivos de configuración de servicio individual, de inicio y global. Existen distintas razones por las que puede ser necesario modificar el número de puerto:

- El instalador silencioso de Spectrum™ Technology Platform no permite especificar el puerto, solamente se puede especificar después de la instalación.
- Después de la instalación, se produce un conflicto de puertos.
- Usted desea probar una nueva versión de Spectrum sin eliminar la antigua. Ya que no puede instalar ambas, puede desactivar la versión existente e instalar una imagen de Spectrum que use un puerto diferente.
- Se requiere un proxy en el puerto 8080, pero se tiene una cantidad limitada de puertos para exponer externamente, de modo que puede mover Spectrum sin recrear todas las configuraciones y los flujos de datos.

**Nota:** Esta tarea es solo para administradores experimentados, que tienen experiencia de servidores de aplicación en el cambio de números de puerto, ya que los conflictos de puertos de red pueden impedir que se inicien los componentes de los módulos. Una señal de que un componente no pudo iniciarse es su ausencia en Management Console. Para solucionar el problema, consulte el registro contenedor del servidor Spectrum. Este registro cronológico muestra cuál es el puerto que causa el problema. Encontrará el registro contenedor del servidor Spectrum en: `<install folder>\server\app\Repository\logs\wrapper.log`.

Para ejecutar Spectrum en el nuevo puerto de HTTP, es necesario modificar ciertas entradas en las propiedades y los archivos de configuración. Para cambiar las configuraciones de servicio, la edición de archivos WebDAV deber estar activada en el servidor. WebDAV está disponible en los servidores de Windows y Linux pero es posible que deba instalarlo.

Para cambiar el número de puerto:

1. En `spectrum-container.properties`, cambie el valor de `spectrum.http.port` al nuevo número de puerto. Este archivo se encuentra en `<install_folder>/server/app/conf`.
2. En el archivo `java.properties`, cambie todos los puertos `repository.host` y `image.webapp.url`. Este archivo se encuentra en: `<install_folder>/server/modules/spatial..`
3. Con la edición de WebDAV y mientras se ejecuta Spectrum, abra los contenidos del repositorio como una letra de unidad y edite las configuraciones del servicio que se encuentran en la carpeta

Configuración en la raíz del repositorio. Cambie el número de puerto viejo por el nuevo en cada configuración de servicio. Existen una o dos referencias al número de puerto en cada configuración.

Si está reubicando el servidor para que pueda utilizar un puerto diferente, es posible que el servidor Spectrum no esté en ejecución. No podrá editar los archivos de configuración de servicios hasta que se ejecute el servidor. Deberá iniciar el servidor, editar las configuraciones y volver a iniciar el servidor.

**Nota:** Asegúrese de realizar la edición en el contenido de la carpeta Configuración del repositorio y no en la carpeta Configuración de la instalación de Spectrum.

4. Vuelva a iniciar Spectrum para que los puertos y los cambios de propiedades produzcan efecto.

## Cambio del tipo de base de datos del repositorio

Spectrum almacena los recursos con nombre asignado (mapas, capas, tablas y estilos), metadatos geográficos y configuración en un repositorio. En la instalación predeterminada de un solo servidor se usa una base de datos incrustada, para almacenar estos recursos en un servidor local. Existen muchos motivos por los que se puede requerir una base de datos distinta a la base de datos Derby incrustada:

- Para crear una solución escalable que use una base de datos resistente.
- Para usar una base de datos interna preferida o impuesta por la empresa.

En esta versión, Spectrum admite Oracle, PostgreSQL/PostGIS y Microsoft SQL Server como bases de datos del repositorio.

## Configuración de un repositorio PostgreSQL

Estos pasos describen cómo configurar el repositorio en una base de datos PostgreSQL:

1. Copie todos los recursos del repositorio a una carpeta local con el comando `limrepo export` de la Utilidad de administración (consulte la sección Administración de la *Guía de Spectrum Spatial* para obtener instrucciones).

El contenido del repositorio instalado debe exportarse. Este paso solo se debe realizar una vez, ya que el contenido del repositorio debe ser el mismo en este punto para todas las instancias de Spectrum™ Technology Platform.

2. Detenga el servidor Spectrum™ Technology Platform en todos los nodos (para obtener instrucciones, consulte [Detener un clúster](#) en la página 76).
3. Abra `repository.postgres.xml` en la carpeta `server/modules/spatial/jackrabbit`.



- a) Modifique la sección DataSource con el nombre del host de servidor, el puerto, el usuario, la contraseña y el parámetro databaseType de Postgres.
  - b) Modifique la sección Clúster con un ID de clúster distinto, como Nodo 1 y los nodos subsiguientes (por ejemplo, Nodo 2, Nodo 3) y guarde los cambios.
  - c) Copie el contenido de `repository.postgres.xml` a `repository.xml`, y guárdelo. Para entornos distintos de Windows, use el comando de copia (por ejemplo, `cp repository.postgres.xml repository.xml` )
4. En todas las instancias de Spectrum™ Technology Platform, elimine las siguientes carpetas del directorio `/server/modules/spatial/jackrabbit:repositorio, versión, entornos de trabajo`.
  5. Si a su base de datos PostgreSQL ya se le agregó el contenido del repositorio, debe eliminar las tablas de la base de datos, de modo que se pueda crear un repositorio desocupado. Si está iniciando una base de datos nueva, asegúrese de que no existan tablas. Se deben eliminar las siguientes tablas de la base de datos:

```
public.default_names_id_seq
public.default_binval
public.default_bundle
public.default_names
public.default_refs
public.rep_fsenry
public.rep_global_revision
public.rep_journal
public.rep_local_revisions
public.security_binval
public.security_bundle
public.security_names
public.security_refs
version_binval
version_bundle
version_names
version_refs
```

6. Inicie el servidor Spectrum™ Technology Platform solo en el nodo de raíz (para obtener instrucciones, consulte [Encender un clúster](#) en la página 75).
7. Importe el contenido mediante el comando `limrepo import`, y apunte solo al Nodo 1 (**no** al equilibrador de carga).  
  
Este paso solo se debe realizar en una de las instancias de Spectrum™ Technology Platform, preferentemente en el Nodo 1.
8. En el caso de los nodos restantes, siga los pasos [3](#) en la página 8 y [4](#) en la página 9, luego inicie el servidor de Spectrum™ Technology Platform en cada nodo (para obtener instrucciones, consulte [Encender un clúster](#) en la página 75).

## Configuración de un repositorio Oracle

Estos pasos describen cómo configurar el repositorio en una base de datos Oracle:

1. Copie todos los recursos del repositorio a una carpeta local con el comando `limrepo export` de la Utilidad de administración (consulte la sección Administración de la *Guía de Spectrum Spatial* para obtener instrucciones).

El contenido del repositorio instalado debe exportarse. Este paso solo se debe realizar una vez, ya que el contenido del repositorio debe ser el mismo en este punto para todas las instancias de Spectrum™ Technology Platform.

2. Detenga el servidor Spectrum™ Technology Platform en todos los nodos (para obtener instrucciones, consulte [Detener un clúster](#) en la página 76).
3. Abra `repository.oracle.xml` en la carpeta `server/modules/spatial/jackrabbit`.
  - a) Modifique la sección DataSource con el nombre del host de servidor, el puerto, el usuario, la contraseña y el parámetro `databaseType` de Oracle.
  - b) Modifique la sección Clúster con un ID de clúster distinto, como Nodo 1 y los nodos subsiguientes (por ejemplo, Nodo 2, Nodo 3) y guarde los cambios.
  - c) Copie el contenido de `repository.oracle.xml` a `repository.xml`, y guárdelo. Para entornos distintos de Windows, use el comando de copia (por ejemplo, `cp repository.oracle.xml repository.xml` )
4. En todas las instancias de Spectrum™ Technology Platform, elimine las siguientes carpetas del directorio `/server/modules/spatial/jackrabbit`: `repositorio`, `versión`, `entornos de trabajo`.
5. Si a su base de datos Oracle ya se le agregó el contenido del repositorio, debe eliminar las tablas de la base de datos, de modo que se pueda crear un repositorio desocupado. Si está iniciando una base de datos nueva, asegúrese de que no existan tablas. Se deben eliminar las siguientes tablas de la base de datos:

```
default_names_id_seq
default_binval
default_bundle
default_names
default_refs
default_seq_names_id
rep_fsenry
rep_global_revision
rep_journal
rep_local_revisions
security_binval
security_bundle
security_names
security_refs
security_seq_names_id
version_binval
```

```
version_bundle
version_names
version_refs
version_seq_names_id
```

6. Inicie el servidor Spectrum™ Technology Platform solo en el nodo de raíz (para obtener instrucciones, consulte [Encender un clúster](#) en la página 75).
7. Importe el contenido mediante el comando `limrepo import`, y apunte solo al Nodo 1 (no al equilibrador de carga).  
  
Este paso solo se debe realizar en una de las instancias de Spectrum™ Technology Platform, preferentemente en el Nodo 1.
8. En el caso de los nodos restantes, siga los pasos [3](#) en la página 10 y [4](#) en la página 10, luego inicie el servidor de Spectrum™ Technology Platform en cada nodo (para obtener instrucciones, consulte [Encender un clúster](#) en la página 75).

## Configuración de un repositorio de MS SQL Server

Estos pasos describen cómo configurar el repositorio en una base de datos MS SQL Server:

1. Copie todos los recursos del repositorio a una carpeta local con el comando `limrepo export` de la Utilidad de administración (consulte la sección Administración de la *Guía de Spectrum Spatial* para obtener instrucciones).  
  
El contenido del repositorio instalado debe exportarse. Este paso solo se debe realizar una vez, ya que el contenido del repositorio debe ser el mismo en este punto para todas las instancias de Spectrum™ Technology Platform.
2. Detenga el servidor Spectrum™ Technology Platform en todos los nodos (para obtener instrucciones, consulte [Detener un clúster](#) en la página 76).
3. Abra `repository.mssql.xml` en la carpeta `server/modules/spatial/jackrabbit`.
  - a) Modifique la sección DataSource con el nombre de host del servidor MS SQL, puerto, tipo de base de datos, usuario y contraseña.
  - b) Modifique la sección Clúster con un ID de clúster distinto, como Nodo 1 y los nodos subsiguientes (por ejemplo, Nodo 2, Nodo 3) y guarde los cambios.
  - c) Copie el contenido de `repository.mssql.xml` a `repository.xml`, y guárdelo. Para entornos distintos de Windows, use el comando de copia (por ejemplo, `cp repository.mssql.xml repository.xml` )
4. En todas las instancias de Spectrum™ Technology Platform, elimine las siguientes carpetas del directorio `/server/modules/spatial/jackrabbit`: repositorio, versión, entornos de trabajo.
5. Si a su base de datos SQL Server ya se le agregó el contenido del repositorio, debe eliminar las tablas de la base de datos, de modo que se pueda crear un repositorio desocupado. Si está

iniciando una base de datos nueva, asegúrese de que no existan tablas. Se deben eliminar las siguientes tablas de la base de datos:

```
default_names_id_seq
default_binval
default_bundle
default_names
default_refs
rep_fsenry
rep_global_revision
rep_journal
rep_local_revisions
security_binval
security_bundle
security_names
security_refs
version_binval
version_bundle
version_names
version_refs
```

6. Inicie el servidor Spectrum™ Technology Platform solo en el nodo de raíz (para obtener instrucciones, consulte [Encender un clúster](#) en la página 75).
7. Importe el contenido mediante el comando `limrepo import`, y apunte solo al Nodo 1 (**no** al equilibrador de carga).  
  
Este paso solo se debe realizar en una de las instancias de Spectrum™ Technology Platform, preferentemente en el Nodo 1.
8. En el caso de los nodos restantes, siga los pasos **3** en la página 11 y **4** en la página 11, luego inicie el servidor de Spectrum™ Technology Platform en cada nodo (para obtener instrucciones, consulte [Encender un clúster](#) en la página 75).

## Carga y acceso a los recursos utilizando herramientas de terceros

Los archivos de recursos con nombre asignado se almacenan en el repositorio. Un conjunto de archivos de muestra que se envían con Spectrum™ Technology Platform se ubican en <http://<server>:<port>/RepositoryService/repository/default/Samples> bajo una carpeta particular. Por ejemplo:

- NamedLayers
- NamedMaps
- NamedStyles

- NamedTables
- NamedTiles

Para sus propios recursos con nombre asignado, puede crear cualquier carpeta que usted desee.

Puede tener acceso a dichos archivos en forma manual utilizando una herramienta de protocolo WebDAV como WebFolders para acceder al repositorio JCR.

## Uso de WebFolders para tener acceso a los Recursos del repositorio de Spectrum Spatial

Para añadir o modificar un recurso con nombre, puede copiar el recurso hacia o desde el repositorio utilizando una herramienta WebDAV. Utilizar WebFolders es una manera fácil de tener acceso al repositorio de Spectrum Spatial y a los recursos que se contienen en este.

**Nota:** Para tener acceso al repositorio, usted debe encontrarse en el mismo equipo en que están instalados Spectrum™ Technology Platform y el repositorio.

Para configurar una WebFolder en Windows 7:

1. Con Windows Explorer, seleccione `Map Network Drive...`
2. En la ventana emergente, haga clic en el enlace `'Connect to a website...'` para abrir el Asistente para agregar ubicaciones de red.
3. Haga clic en `Siguiente` y seleccione `Elegir una ubicación de red personalizada`. Haga clic en `Next`.
4. En el campo `Internet o dirección de red`, agregue el repositorio de la dirección URL; por ejemplo, `http://<server>:<port>/RepositoryService/repository/default/`. Haga clic en `Next`.
5. Ingrese sus credenciales (nombre de usuario y contraseña) si se los solicita.
6. Asigne un nombre a esta conexión; por ejemplo, `Spectrum Spatial Repository`. Haga clic en `Next`.

Cuando haya terminado, tendrá una conexión de carpeta hacia los contenidos del repositorio en los lugares de su red.

La conexión de WebFolder al repositorio se puede usar de la misma manera que cualquier otra carpeta de Windows Explorer.

**Nota:** Tome en cuenta que si usa WebDAV para realizar cambios en recursos con nombre asignado o registros de recursos de metadatos, de manera tal que no están ubicados en la misma carpeta o no tienen el mismo nombre de base, Spatial Manager no seguirá realizando cambios de coincidencia en los registros de metadatos para las operaciones de movimiento, cambio de nombre o eliminación realizadas en el recurso.

## Configuración de servicios web

Puede, y frecuentemente debe, especificar explícitamente el comportamiento deseado de los Módulo Location Intelligence servicios web, a través de configuraciones en el archivo de configuración de cada servicio web. The configuration files for web services in the Location Intelligence Module are held in the Módulo Location Intelligence repository as named configuration.

**Nota:** Las configuraciones con nombre asignado son distintas a los recursos con nombre asignado que se mantienen en el repositorio. No puede utilizar Named Resource Service para acceder a las configuraciones con nombre asignado. En su lugar, debe usar una herramienta WebDAV, como WebFolders.

Configuration files are pre-loaded in the repository for the Mapping, Feature, Map Tiling, WFS, WMS, and WMTS services. Estos archivos de configuración se ubican en <http://hostname:port/RepositoryService/repository/default/Configuration/>.

Para obtener más información acerca del nombre y la ubicación de la configuración con nombre asignado de cada servicio web en el repositorio, así como también una lista de los parámetros de configuración para cada servicio web, consulte el capítulo "Cómo trabajar con servicios espaciales" en la *Guía del desarrollador de Spectrum Spatial*.

## Desactivación de los archivos de precisión para transformaciones de datos

Spectrum Spatial admite conversiones entre determinados datos mediante el uso de algoritmos que ayudan a cambiar las coordenadas con mayor precisión. Un archivo jar independiente que contiene estos algoritmos se instala de forma predeterminada para cada transformación de datos que se ubica en el directorio *Spectrum Installation Location\server\app\types*:

- Midev-core-coordsys-irishtm-version *version number*-onprem.jar para Transverse Mercator de Irlanda
- midev-core-coordsys-jgd2000-version *version number*-onprem.jar (también admite la versión actualizada, JGD2011) para los datos de Japón
- midev-core-coordsys-nadcon-version *version number*-onprem.jar para Nad27-Nad83 de EE. UU.
- midev-core-coordsys-ntv2-version *version number*-onprem.jar para NTV2, que contiene múltiples conversiones para muchos países.

**Nota:** Un archivo XML dentro de este archivo jar controla la conversiones que se encuentran en uso. Para desactivar conversiones específicas dentro del archivo, detenga el servidor

y extraiga el archivo XML de jar. Utilice un editor para configurar las entradas en "falso" para cada conversión que desee desactivar. Agregue el archivo XML editado nuevamente en el archivo jar, luego vuelva a iniciar el servidor.

- `midev-core-coordsys-rgf93-version number-onprem.jar` para las conversiones Lambert francesas

Todos estos archivos jar se cargan de forma predeterminada; sin embargo, su uso puede afectar negativamente el rendimiento de determinadas operaciones. Estas conversiones pueden desactivarse en algunos casos, como cuando no necesita un determinado tipo de conversión (por ejemplo, si no tiene la necesidad de convertir los datos japoneses) o la optimización del rendimiento supera los beneficios de exactitud en los niveles inferiores de zoom.

Para desactivar una transformación específica:

1. Detenga el servidor.
2. Elimine el archivo jar del directorio. Como alternativa, puede cambiar el nombre del archivo jar para que presente una extensión distinta (por ejemplo, `.jar~`), lo que impedirá que se cargue.
3. Reinicie el servidor.

## Configurar tiempos de espera para solicitudes

Spectrum Spatial le permite establecer un tiempo de espera para las operaciones SOAP y REST como parte de una solicitud a los servicios de Mapping y Feature. De forma predeterminada, el tiempo de espera se establece en el valor de 300 segundos (5 minutos).

Para aplicar un tiempo de espera, se deben configurar los recortes de entrada e intermedios. Esto se realiza en `aop.xml`, que se encuentra en `server/modules/spatial/`. El archivo incluye varias implementaciones que puede usar. El punto de entrada es el punto donde el tiempo de espera comienza a medir el tiempo. Los puntos intermedios son aquellos en los que el tiempo de espera verifica si la operación está fuera de tiempo.

Puede usar esto, por ejemplo, cuando quiere aplicar un tiempo de espera a los métodos SOAP y REST `renderMap` y a algunos pasos intermedios (invocar la base de datos, buscar tablas o ver candidatos).

Para ajustar el tiempo de espera predeterminado de 300 segundos, edite la propiedad de tiempo de espera para los servicios Mapping y Feature en `java.properties`, dentro de `/server/modules/spatial`.

```
timeout.mapping.value=300
```

```
timeout.feature.value=300
```

Si el tiempo de espera especificado es  $\leq 0$ , este se inhabilitará.

Cuando haya cambiado el valor del tiempo de espera, reinicie Spectrum™ Technology Platform.

## Configurar el atributo volátil para tablas con nombre

La volatilidad es una indicación para Spectrum Spatial de que la información de una fuente de datos puede cambiar en cualquier momento. El valor predeterminado para tablas con nombre asignado TAB, SAP HANA y basadas en JDBC (Oracle, SQL Server y PostGIS) es verdadero, lo que significa que por cada operación de acceso a datos, como una consulta o inserción, Spectrum Spatial verifica en la fuente de datos para descubrir si la tabla es volátil y, de ser así, si los datos cambiaron. Si los datos cambiaron, la memoria caché se limpia y se vuelve a cargar la tabla antes de continuar con la operación de acceso a datos. Si la tabla no cambió, la consulta u otra operación se lleva a cabo en los datos en caché. Consulte [Orígenes de datos admitidos](#) para saber qué gatilla un cambio en cada fuente de datos.

La volatilidad se configura en verdadero para las tablas con nombre asignado que se cargan desde MapInfo Professional por medio de [Map Uploader](#). La volatilidad es verdadera para cualquier tabla con nombre asignado creada con [Spatial Manager](#). Las tablas con nombre asignado más antiguas en el repositorio se consideran volátiles, pero esto no se indicará al verlas en la página de detalles de tabla de Spatial Manager.

Esta bandera solo se debe establecer en falso en las tablas que no cambian. Por ejemplo, si genera mosaicos a partir de archivos TAB volátiles, la operación se llevará a cabo con gran lentitud. Si está usando PostGIS, debería configurar esta bandera en falso para evitar errores de conexión en Spatial Manager (por ejemplo, cuando se ven las filas de muestra en la página de detalles de tabla).

Para cambiar el ajuste a falso, use el selector de volatilidad que se encuentra en la página de detalles de tabla de Spatial Manager. Consulte la sección Utilidades de la *Guía de Spectrum Spatial* para obtener más información sobre cómo crear y modificar tablas con nombre asignado en Spatial Manager.

Debe reiniciar el servidor cuando cambie la bandera de volatilidad de "false" a "true" en cualquier tabla con nombre existente o cuando cree una nueva tabla con nombre basada en una tabla de base de datos que previamente estaba configurada en "false".

**Nota:** No utilice la operación updateNamedResource en el servicio de recursos con nombre asignado para cambiar este valor ni edite manualmente la definición de la tabla con nombre asignado a la que accedió a través de WebDAV en un editor de texto.



# Ejecución Spectrum™ Technology Platform como un servicio Linux

Este tutorial le mostrará los pasos que necesita seguir para ejecutar Spectrum™ Technology Platform como un servicio Linux.

## Cómo ejecutar Spectrum™ Technology Platform como un servicio Linux

Estas instrucciones describen cómo ejecutar Spectrum™ Technology Platform como un servicio Linux.

1. Modifique la secuencia de comandos provista `pbspectrum`, la que se encuentra aquí: [Secuencia de comandos PBSpectrum](#) en la página 18.

- a) Modifique el parámetro `chkconfig` en la línea n° 5. De manera predeterminada, este parámetro es: `# chkconfig: 35 90 10`

El primer valor (35) es nivel de ejecución. Use "man init" para obtener más información.

El segundo valor (90) es prioridad de inicio

El tercer valor (10) es prioridad de parada.

La prioridad de inicio y parada se debe establecer según los servicios dependientes. Por ejemplo, si el servidor de Oracle está funcionando en la misma máquina que usa Spectrum™ Technology Platform, entonces la Spectrum™ Technology Platform prioridad de inicio debe ser inferior al servicio Oracle y la prioridad de parada debe ser superior al servicio de Oracle. Use "man chkconfig" para obtener más información.

- b) Modifique la variable `SPECTRUM_ROOT` en la línea n°11 con su Spectrum™ Technology Platform directorio de instalación.

- c) Si está utilizando SUSE Linux, debe cambiar el usuario predeterminado preferido de `su` a `runuser`.

2. Copie la secuencia de comandos `pbspectrum` modificada a `/etc/rc.d/init.d` para RedHat Linux o a `/etc/init.d` para Suse

Linux `<filepath>pbspectrum</filepath> <filepath>/etc/rc.d/init.d</filepath> <filepath>/etc/init.d</filepath>`

3. Cambie el modo de la secuencia de comandos `pbspectrum` a ejecutable. `<filepath>pbspectrum</filepath>` `/etc/rc.d/init.d` para RedHat Linux o `/etc/init.d` para Suse

Linux. `<filepath>/etc/rc.d/init.d</filepath><filepath>/etc/init.d</filepath>/etc/rc.d/init.d/etc/init.d`

`cd /etc/init.d` o `cd /etc/rc.d/init.d`, según su versión de Linux.

```
ejecutar chmod +x pbspectrum
```

4. Ejecutar `chkconfig --add pbspectrum`

5. Verifique que la secuencia de comandos esté funcionando mediante el reinicio de la máquina. Use `shutdown -r now` para reiniciar desde shell. `<codeph>shutdown -r now</codeph>`  
`shutdown -r now`

Después de terminar, también puede usar lo siguiente:

- `service pbspectrum start` para iniciar Spatial Server
- `service pbspectrum stop` para detener Spatial Server
- `service pbspectrum restart` para reiniciar Spatial Server

**Nota:** La secuencia de comandos proporcionada ejecuta el comando "ulimit -n 8192", que se requiere para aumentar la cantidad de archivos abiertos en Linux.

## Secuencia de comandos PBSpectrum

La siguiente secuencia de comandos se utiliza como la base de este procedimiento: [Cómo ejecutar Spectrum™ Technology Platform como un servicio Linux](#) en la página 17.

```
#!/bin/bash
#
# pbspectrum Bring up/down PB Spectrum platform
#
# chkconfig: 35 90 10
# description: Starts and stops the spectrum
#
# /etc/rc.d/init.d/pbspectrum
# See how we were called.

SPECTRUM_ROOT=/root/PBSpectrum

start() {
    su - spectrum -c ". $SPECTRUM_ROOT/server/bin/setup;
    ulimit -n 8192;
    $SPECTRUM_ROOT/server/bin/server.start"
    RETVAL=$?
    return $RETVAL
}

stop() {
    su - spectrum -c ". $SPECTRUM_ROOT/server/bin/setup;
    $SPECTRUM_ROOT/server/bin/server.stop"
    RETVAL=$?
    return $RETVAL
}
```

```
# See how we were called.
case "$1" in
  start)
    start
    ;;
  stop)
    stop
    ;;
  restart)
    stop
    start
    ;;
  *)
    echo $"Usage: pbspectrum {start|stop|restart}"
    exit 1
esac

exit $RETVAL
```

## Configuración de un equipo Linux para MRR

Para utilizar archivos MRR (Multi Resolution Raster) en Spectrum Spatial en un entorno Linux, se debe actualizar GCC y LIBC a las versiones adecuadas.

Para configurar un equipo Linux para MRR:

1. Instale el paquete UUID, que instala LIBC v.2.17.

Por ejemplo, para instalar UUID en Cent OS:

- wget  
[http://ftp.riken.jp/Linux/centos/6/os/x86\\_64/Packages/libuuid-2.17.2-12.18.el6.x86\\_64.rpm](http://ftp.riken.jp/Linux/centos/6/os/x86_64/Packages/libuuid-2.17.2-12.18.el6.x86_64.rpm)
- `sudo yum -y install libuuid-2.17.2-12.18.el6.x86_64.rpm`
- `sudo yum -y install libuuid-devel`

2. Instale devtoolset-3, que instala GCC v.4.9. Para obtener instrucciones, consulte <https://www.softwarecollections.org/en/scls/rhscl/devtoolset-3/>.
3. Verifique que estén instalados GCC v.4.9 y LIBC v.2.17 (o superior).
4. Asegúrese de que todas las dependencias se hayan resuelto en los pasos anteriores. Si alguna dependencia queda sin resolver, instálela y repita el paso 2.

Por ejemplo, las siguientes son algunas de las dependencias que se necesitan para un equipo OEL 6.5:

- `wget https://www.softwarecollections.org/en/scls/mizdebsk/maven30-rhel-6/epel-6-x86_64/download/mizdebsk-maven30-rhel-6-epel-6-x86_64.noarch.rpm`
- `sudo yum -y install mizdebsk-maven30-rhel-6-epel-6-x86_64-1-2.noarch.rpm`
- `wget https://www.softwarecollections.org/en/scls/rhscl/maven30/epel-6-x86_64/download/rhscl-maven30-epel-6-x86_64.noarch.rpm`
- `sudo yum -y install rhscl-maven30-epel-6-x86_64-1-2.noarch.rpm`
- `sudo yum -y install maven30`
- `wget https://www.softwarecollections.org/en/scls/mbooth/eclipse-luna/fedora-20-x86_64/download/mbooth-eclipse-luna-fedora-20-x86_64.noarch.rpm`
- `sudo yum -y install mbooth-eclipse-luna-fedora-20-x86_64-1-2.noarch.rpm`
- `sudo yum -y install --skip-broken eclipse-luna`

## Desactivación de los encabezados de control caché HTTP predeterminados

Los servicios web de Spectrum™ Technology Platform utilizan de forma predeterminada los siguientes encabezados HTTP para la caché:

```
Cache-Control: no-cache,no-store,no-transform,must-revalidate
Expires: Wed, 07 Jan 2015 15:38:03 GMT //48 hours in the past
Pragma: no-cache
```

Estos encabezados HTTP no son apropiados para Map Tiling Service; sin embargo, puede desactivar estos encabezados HTTP predeterminados y, en su lugar, configurar el funcionamiento de la caché HTTP en los encabezados que se definen en los servicios web individuales.

**Nota:** Si aplica este cambio en un clúster, debe repetir el siguiente procedimiento en cada nodo en el clúster.

Para desactivar los encabezados de control caché HTTP predeterminados:

1. Detenga el servidor de Spectrum™ Technology Platform.
2. Abra este archivo de configuración en un editor de texto:

```
SpectrumFolder\server\app\conf\spectrum-advanced.properties
```

3. Cambie la siguiente propiedad de verdadero a falso:

```
spectrum.cache.control.headers.enable=false
```

4. Del mismo modo, modifique estas URL en el valor de los elementos indicados para los servicios:

5. Inicie el servidor de Spectrum™ Technology Platform.

# 3 - Administración de la seguridad

El módulo Location Intelligence utiliza el mismo modelo de seguridad basada en funciones que se utiliza para Spectrum™ Technology Platform. Debido a que la seguridad ahora se maneja en el nivel de plataforma, se puede usar Management Console para administrar todas las actividades de seguridad del módulo Location Intelligence.

## In this section


Seguridad de Spectrum™ Technology Platform	23
Seguridad para el módulo Location Intelligence	51

# Seguridad de Spectrum™ Technology Platform

Los temas en esta sección abarcan los procedimientos y el modelo de seguridad a nivel de plataforma, que pertenecen todos los módulos. Consulte [Seguridad para el módulo Location Intelligence](#) en la página 51 para obtener información adicional sobre seguridad específica de tal módulo.

## Modelo de seguridad

Spectrum™ Technology Platform utiliza un modelo de seguridad basado en funciones para controlar el acceso al sistema. El siguiente diagrama ilustra los conceptos clave del modelo de seguridad Spectrum™ Technology Platform:



Un *usuario* es una cuenta asignada a una persona individual que la persona utiliza para autenticarse en Spectrum™ Technology Platform, ya sea en una de las herramientas de cliente como Enterprise Designer o Management Console, o cuando se invoca un servicio a través de servicios web o de la API.

Un usuario tiene una o más funciones asignadas. Una *función* es un conjunto de permisos que conceden o deniegan el acceso a diferentes partes del sistema. Las funciones suelen reflejar el tipo de interacciones que tiene un determinado tipo de usuario con el sistema. Por ejemplo, puede

tener una función para diseñadores de flujo de datos que otorga acceso para crear y modificar flujos de datos y otra función para personas que solo requieren procesar datos a través de los flujos de datos existentes.

Una función otorga permisos a tipos de entidades protegidas. Un *tipo de entidad protegida* es una categoría de elementos a los cuales se desea otorgar o denegar acceso. Por ejemplo, existe un tipo de entidad protegida denominado "Flujo de datos" que controla los permisos predeterminados para todos los flujos de datos en el sistema.

Si necesita ajustar el acceso, tiene la opción de configurar el control de acceso para anular los ajustes de la función o el usuario. La configuración del control de acceso trabaja en conjunto con las funciones para definir los permisos para un usuario. Las funciones definen los permisos para categorías de entidades, como todos los recursos de base de datos y flujos de datos, mientras que la configuración de control de acceso define los permisos para entidades específicas, llamadas *entidades protegidas*. Entre los ejemplos de entidades protegidas se incluyen trabajos específicos o conexiones específicas de base de datos. Definir la configuración de control de acceso es opcional. Si no define la configuración de control de acceso, los permisos definidos en la función controlarán los permisos del usuario.

La configuración del control de acceso trabaja en conjunto con las funciones para definir los permisos para un usuario. Las funciones definen los permisos para categorías de entidades, como todos los recursos de base de datos y flujos de datos, mientras que la configuración de control de acceso define los permisos para entidades específicas, llamadas *entidades protegidas*. Entre los ejemplos de entidades protegidas se incluyen trabajos específicos o conexiones específicas de base de datos. Por ejemplo, usted puede tener una función que ha otorgado el permiso Modificar el tipo de entidad protegida "Flujos de datos", pero es posible que tenga que impedir que los usuarios modifiquen un flujo de datos determinado. Puede conseguir esto usando el control de acceso para quitar el permiso Modificar para el flujo de datos específico que no desea que se modifique. Puede especificar la configuración de control de acceso para usuarios y funciones. La configuración de control de acceso para un usuario anula los permisos de ese usuario específico que le otorgaban las funciones de usuario. La configuración de control de acceso para funciones se aplica a todos los usuarios que tienen esa función.

## Usuarios

Las cuentas de usuario de Spectrum™ Technology Platform controlan los tipos de acciones que pueden realizar los usuarios en el sistema. Las cuentas de usuario son necesarias para:

- Utilice Management Console o Enterprise Designer
- Ejecutar trabajos según una programación
- Ejecutar trabajos desde la línea de comandos
- Acceder a servicios a través de servicios web o la API

Existe una cuenta administrativa llamada **admin** que viene con el sistema. Esta cuenta tiene acceso completo. La contraseña inicial es "admin".




**Importante:** Debe cambiar esta contraseña inmediatamente después de instalar Spectrum™ Technology Platform para prevenir un acceso administrativo no autorizado a su sistema.

Además de estas cuentas predeterminadas, usted puede crear las cuentas de usuario que necesite su empresa.

### Cómo agregar un usuario

Este procedimiento describe cómo crear una cuenta de usuario Spectrum™ Technology Platform y asignar una función a dicha cuenta.


1. Abra Management Console.
2. Vaya a **Sistema > Seguridad**.
3. Haga clic en el botón Agregar .
4. Deje el parámetro **Activado** configurado en **Encendido** si desea que esta cuenta de usuario esté disponible para su usar.
5. Ingrese el nombre de usuario en el campo **Nombre de usuario**.

**Nota:** Los nombres de usuario solo pueden incluir caracteres ASCII. Los nombres de usuario distinguen mayúsculas de minúsculas.

6. Vuelva a ingresar la contraseña en el campo **Confirmar contraseña**.
7. Ingrese la dirección de correo electrónico del usuario en el campo **Dirección de correo electrónico**. Algunos módulos usan la dirección de correo electrónico para enviar notificaciones a los usuario.
8. Ingrese una descripción del usuario en el campo **Descripción**.
9. Ingrese la contraseña del usuario en el campo **Contraseña**.
10. Vuelva a ingresar la contraseña en el campo **Confirmar contraseña**.
11. Seleccione las funciones que desea otorgar a este usuario.
12. Haga clic en **Guardar**.

### Cómo cambiar una contraseña

Este procedimiento describe cómo cambiar una contraseña de usuario.

1. Abra Management Console.
2. Vaya a **Sistema > Seguridad**.
3. Seleccione un usuario y después haga clic en el botón Editar .
4. Haga clic en **Cambiar contraseña**.
5. Ingrese la nueva contraseña y luego ingrésela de nuevo para confirmarla.
6. Haga clic en **Guardar**.

## Establecer una longitud mínima de contraseña

La longitud mínima es obligatoria para crear o cambiar una contraseña. Las contraseñas existentes que tengan menos caracteres que el mínimo seguirán siendo válidas.

1. Abra un navegador web y vaya a `.http://server:port/jmx-console`

Donde:

*servidor* es la dirección IP o el nombre de host de su servidor de Spectrum™ Technology Platform.

*puerto* es el puerto HTTP que usa Spectrum™ Technology Platform. El valor predeterminado es 8080.

2. Inicie sesión utilizando la cuenta del administrador.
3. En " Domain: com.pb.spectrum.platform.config", haga clic en **com.pb.spectrum.platform.config:manager=AccountConfigurationManager**.
4. En la operación **updatePasswordPolicy** establezca la opción **enableAdvanceControl** a **True**.
5. En el campo **minLength**, ingrese la longitud mínima de una contraseña.
6. Haga clic en **Invocar**.
7. Haga clic en **Regresar a la vista MBean** para volver a la pantalla del administrador de configuración de la cuenta.

## Cambiar la dirección de correo electrónico


Algunos módulos usan la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta de usuario para enviarle notificaciones. Para cambiar su dirección de correo electrónico, siga estos pasos.

1. Inicie sesión en Management Console.
2. Haga clic en el menú de usuario en la esquina superior derecha.
3. Seleccione **Perfil**.
4. En el campo **Correo electrónico**, ingrese su dirección de correo electrónico.
5. Haga clic en **Guardar**.

## Desactivación de una cuenta de usuario

Puede desactivar una cuenta de usuario de modo que esta no pueda usarse para obtener acceso a Spectrum™ Technology Platform. Todos los trabajos de un programa que utilice una cuenta de usuario desactivada no se ejecutarán.

**Nota:** La cuenta de usuario "admin" no puede desactivarse.

1. Abra Management Console.
2. Vaya a **Sistema > Seguridad**.
3. Marque la casilla junto al usuario que desea modificar y luego haga clic en el botón Editar .
4. Cambie el parámetro **Activado** a **Apagado**.


## 5. Haga clic en **Guardar**.

La cuenta de usuario ahora está desactivada y no puede utilizarse para obtener acceso a Spectrum™ Technology Platform.

### Cómo eliminar un usuario

Este procedimiento describe cómo eliminar una cuenta de usuario Spectrum™ Technology Platform en forma permanente.

**Consejo:** Las cuentas de usuario también se pueden desactivar, lo que evita que la cuenta sea utilizada para ingresar al sistema sin eliminarla.

1. Abra Management Console.
2. Vaya a **Sistema > Seguridad**.
3. Marque la casilla junto al usuario que desea eliminar y luego haga clic en el botón Eliminar .

**Nota:** La cuenta de usuario "admin" no puede eliminarse.

### Bloqueo de cuentas de usuario

Como precaución de seguridad, las cuentas de usuario se desactivan luego de cinco intentos de autenticación incorrectos consecutivos. Esto incluye intentos de autenticación incorrectos en Enterprise Designer, Management Console, servicios web y el cliente API.

Como administrador, puede volver a activar una cuenta de usuario; para hacerlo, inicie sesión en Management Console, edite el usuario y cambie el conmutador **Activado a Encendido**. Las cuentas de usuario también pueden volver a activarse con la Utilidad de administración. Los usuarios no tienen la capacidad de desbloquear sus propias cuentas.

**Nota:** Si está utilizando LDAP o Active Directory para la autenticación, se aplicarán las reglas de bloqueo de cuenta de estos servicios. Sus reglas LDAP o Active Directory podrían permitir más o menos intentos de inicio de sesión incorrectos que Spectrum™ Technology Platform.

### Desbloqueo de la cuenta de administrador

Las cuentas de usuario se bloquean después de varios intentos fallidos de inicio de sesión. La mayoría de las cuentas de usuario s pueden desbloquear mediante Management Console, pero no es el caso para la cuenta de administrador. Para desbloquearla, debe ejecutar una secuencia de comandos en el servidor.

1. Inicie sesión el servidor que está ejecutando Spectrum™ Technology Platform.

Si está ejecutando Spectrum™ Technology Platform en un clúster, inicie sesión en cualquiera de los nodos. Solo tiene que ejecutar la secuencia de comandos de desbloqueo en uno de los nodos.

2. Abra un símbolo del sistema y vaya a la carpeta `Spectrum Folder\server\bin`.

3. (Unix and Linux only) Run the following command:

```
. ./setup
```

4. Ejecute la secuencia de comandos dbloader; para ello escriba el siguiente comando: .

En Windows:

```
enableadmin -h HostAndPort -p AdminPassword [-s]
```

En UNIX/Linux:


```
enableadmin -h HostAndPort -p AdminPassword [-s]
```

Donde:

<b><i>HostAndPort</i></b>	El nombre del host y el puerto HTTP que usa Spectrum™ Technology Platform. Por ejemplo, <code>spectrumserver:8080</code> .
<b><i>AdminPassword</i></b>	La contraseña para la cuenta de administrador. Si no conoce la contraseña de cuenta de administrador y la cuenta está bloqueada, comuníquese con Asistencia técnica de Pitney Bowes.
<b>-s</b>	Especifique <code>-s</code> si Spectrum™ Technology Platform está configurado para usar HTTPS.

### Uso de LDAP o Active Directory para autenticación

Spectrum™ Technology Platform se puede configurar para usar un servidor LDAP o Active Directory para la autenticación. Cuando un usuario inicia sesión en Spectrum™ Technology Platform, sus credenciales se verifican mediante LDAP o AD. Luego el sistema verifica si hay un usuario de Spectrum™ Technology Platform con el mismo nombre. Si lo hay, se inicia la sesión del usuario. Si no lo hay, entonces se crea una cuenta de usuario Spectrum™ Technology Platform automáticamente para el usuario.



Antes de configurar Spectrum™ Technology Platform para usar un servicio de directorio para autenticación, confirme que su servicio de directorio cumpla con estos requisitos:

- Para LDAP, el servidor del directorio debe cumplir con LDAP Version 3.
- No hay requisitos específicos para el servidor Active Directory.

**Nota:** Recomendamos que se ponga en contacto con la Pitney BowesAsistencia técnica o Servicios profesionales para que lo guíen por este proceso.

1. Si existen usuarios configurados en Management Console y desea utilizarlos después de activar la autenticación LDAP o Active Directory, cree los mismos usuarios en su sistema LDAP o Active Directory. Debe usar el mismo nombre de usuario que en Spectrum™ Technology Platform.

**Nota:** No es necesario crear el usuario "admin" en LDAP o Active Directory, ya que este usuario seguirá utilizando Spectrum™ Technology Platform para la autenticación después de que active LDAP o Active Directory.

2. Detenga el servidor de Spectrum™ Technology Platform.
3. Activación de la autenticación LDAP o Active Directory:
  - a) Abra este archivo de configuración en un editor de texto:

```
server\app\conf\spectrum-container.properties
```

- b) Defina la propiedad `spectrum.security.authentication.basic.authenticator` en LDAP:

```
spectrum.security.authentication.basic.authenticator=LDAP
```

Se usa la configuración LDAP para activar Active Directory y LDAP.

- c) Guarde y cierre el archivo.

#### 4. Configuración de las propiedades de conexión:

- a) Abra este archivo de configuración en un editor de texto:

```
server\app\conf\spring\security\spectrum-config-ldap.properties
```

- b) Modifique estas propiedades.

##### **spectrum.ldap.url**

La URL, incluido el puerto, del servidor de LDAP o Active Directory. Por ejemplo:

```
spectrum.ldap.url=ldap://ldapservers.example.com:389/
```

##### **spectrum.ldap.dn.format**

El formato que se usará para buscar la cuenta de usuario en LDAP o Active Directory. Use la variable `%s` para el nombre de usuario. Por ejemplo:

LDAP:

```
spectrum.ldap.dn.format=uid=%s,ou=users,dc=example,dc=com
```

Active Directory:

```
spectrum.ldap.dn.format=%s@example.com
```

##### **spectrum.ldap.dn.base**

El nombre distintivo (dn) para buscar cuentas de usuario en LDAP o Active Directory. Por ejemplo:

LDAP:

```
spectrum.ldap.dn.base=ou=users,dc=example,dc=com
```

Active Directory:

```
spectrum.ldap.dn.base=cn=Users,dc=example,dc=com
```

##### **spectrum.ldap.search.filter**

Un filtro de búsqueda para usar cuando se busquen atributos como funciones. El filtro de búsqueda puede contener estas variables:

- `{user}` es el nombre del usuario que inicia sesión en Spectrum™ Technology Platform
- `{dn}` es el nombre distintivo que se especifica en `spectrum.ldap.dn.base`.

Por ejemplo:

LDAP:

```
spectrum.ldap.search.filter=uid={user}
```

Active Directory:

```
spectrum.ldap.search.filter=userPrincipalName={dn}
```

### **spectrum.ldap.attribute.roles**

Opcional. Especifica el atributo de LDAP o Active Directory que contiene el nombre de las funciones de Spectrum™ Technology Platform para el usuario. Por ejemplo, para aplicar las funciones definidas en el atributo `gecos`, deberá especificar:

```
spectrum.ldap.attribute.roles=gecos
```

Si el atributo `gecos` contiene el valor `designer`, la función `designer` se otorgará al usuario.

**Nota:** El valor del atributo en LDAP o Active Directory debe coincidir con el nombre de la función definida en Spectrum™ Technology Platform, a menos que asigne el valor del atributo en LDAP a una función en Spectrum™ Technology Platform. Para obtener más información, consulte [Asignar valores de atributo LDAP a funciones](#).

Para especificar varios atributos, separe cada uno con una coma.

Puede especificar atributos de un solo valor y de valores múltiples. Los atributos de un solo valor pueden contener una sola función o una lista de funciones separadas con comas. Para los atributos de valores múltiples, cada instancia del atributo puede contener una función diferente.

Si no especifica un valor para `spectrum.ldap.attribute.roles`, en el caso de los usuarios que inicien sesión y no tengan una cuenta de usuario en Spectrum™ Technology Platform, esta se creará automáticamente y se les asignará de forma predeterminada la función `user`.

Si el usuario tiene funciones asignadas en Spectrum™ Technology Platform, los permisos del usuario corresponden a la unión de las funciones de LDAP o Active Directory con las funciones de Spectrum™ Technology Platform.

### **spectrum.ldap.pool.min**

El tamaño mínimo del grupo de conexiones para las conexiones al servidor de LDAP o Active Directory.

**spectrum.ldap.pool.max**

La cantidad máxima de conexiones simultáneas al servidor de LDAP o Active Directory.

**spectrum.ldap.timeout.connect**

Especifica cuánto se debe esperar para establecer una conexión al servidor de LDAP o Active Directory, en milisegundos. El valor predeterminado es 1000 milisegundos.

**spectrum.ldap.timeout.response**

Especifica cuánto se debe esperar por una respuesta del servidor de LDAP o Active Directory después de que se establece la conexión, en milisegundos. El valor predeterminado es 5000 milisegundos.

- c) Del mismo modo, modifique estas URL en el valor de los elementos indicados para los servicios:

**5. Inicie el servidor de Spectrum™ Technology Platform.**

Si está ejecutando Spectrum™ Technology Platform en un clúster, debe modificar el archivo `spectrum-container.properties` y el archivo `spectrum-config-ldap.properties` en cada servidor del clúster. Detenga el servidor antes de modificar el archivo y luego inicie el servidor después de que haya terminado los cambios. Si asignó un valor de atributo LDAP a una función, esta asignación se replicará en todos los nodos del clúster, por lo que no necesita repetir el procedimiento de asignación en la consola JMX.

**Cierre de sesión automático por inactividad**

La sesión de los usuarios de Enterprise Designer y clientes web, como Management Console, Relationship Analysis Client, Business Steward Portal y otros se cierra automáticamente después de 30 minutos de inactividad.

## Funciones

Una *función* es un conjunto de permisos que conceden o deniegan el acceso a diferentes partes del sistema. Las funciones suelen reflejar el tipo de interacciones que tiene un determinado tipo de usuario con el sistema. Por ejemplo, puede tener una función para diseñadores de flujo de datos que otorga acceso para crear y modificar flujos de datos y otra función para personas que solo requieren procesar datos a través de los flujos de datos existentes.

Las siguientes funciones están predefinidas:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| <b>administrador</b> | Esta función tiene acceso completo a todas las partes del sistema.   |
| <b>designer</b>      | Esta función es para los usuarios que crean flujos de datos y flujos de procesos en Enterprise Designer. Proporciona la capacidad de diseñar y ejecutar flujos de datos. |



<b>integrator</b>	Esta función es para aquellos usuarios que necesitan procesar datos a través de Spectrum™ Technology Platform pero que no necesitan crear o modificar flujos de datos. Permite al usuario acceder a servicios a través de servicios web y la API y ejecutar trabajos por lotes.
<b>usuario:</b>	Esta es la función predeterminada. No proporciona acceso al sistema. Los usuarios que tienen esta función solo obtienen acceso al sistema si les concede el permiso con anulaciones de entidad segura.


**Nota:** Consulte [Seguridad para el módulo Location Intelligence](#) en la página 51 para obtener información sobre las funciones espaciales predefinidas para el módulo Location Intelligence.


Para ver los permisos concedidos a cada uno de estas funciones, abra Management Console, vaya a **Seguridad** y haga clic en **Funciones**. Seleccione la función que desea ver y haga clic en **Ver**.

**Consejo:** No puede modificar las funciones predefinidas. Sin embargo, puede crear funciones nuevas con las funciones predefinidas como punto de partida.

### Creación de una función

Una función es una colección de permisos que se asignan a un usuario. Si las funciones predefinidas que se incluyen en Spectrum™ Technology Platform no satisfacen las necesidades de su organización, puede crear sus propias funciones.

1. Abra Management Console.
2. Vaya a **Sistema > Seguridad**.
3. Haga clic en **Funciones**.
4. Haga clic en el botón Agregar .

**Consejo:** Si desea crear un rol que sea similar a uno existente, puede realizar una copia de dicho rol al marcar la casilla junto al rol que desee copiar y luego hacer clic en el botón Copiar . Luego, edite el nuevo rol y continúe con los siguientes pasos.

5. En el campo **Nombre del rol**, ingrese el nombre con el que desea designar este rol. El nombre puede ser cualquiera que elija.
6. Opcional: Dado que la lista de tipos de entidad protegida puede ser larga, es posible que desee mostrar solo un cierto grupo de tipos de entidad protegida. Esto puede ser útil si desea aplicar los mismos permisos para todas las entidades en un grupo. Por ejemplo, si desea eliminar el permiso Modificar desde todos los recursos de bases de datos, puede filtrar solo el grupo Recursos de bases de datos. Para mostrar y modificar solo un grupo:
  - a) Marque la casilla **Habilitar filtro de grupo**.
  - b) Haga clic en el icono de embudo en el encabezado de la columna **Grupo** y seleccione el grupo que desee mostrar.
  - c) Marque o desmarque la casilla en el encabezado de la columna del permiso que desee aplicar.

d) Para volver a la lista completa de tipos de entidad protegida, haga clic en el icono de filtro y seleccione **(Todo)** y luego desmarque la casilla **Habilitar filtro de grupo**.

7. Seleccione los permisos que desee otorgar para cada tipo de entidad. Los permisos son:

- Ver** Permite que los usuarios vean las entidades que se incluyen en el tipo de entidad. Por ejemplo, si otorga el permiso Ver para el tipo de entidad Conexión JDBC, los usuarios con esta función podrán ver las conexiones de base de datos en Management Console.
- Modificar** Permite que los usuarios modifiquen las entidades que se incluyen en el tipo de entidad. Por ejemplo, si otorga el permiso Modificar para el tipo de entidad Conexión JDBC, los usuarios con esta función podrán modificar las conexiones de base de datos en Management Console.
- Crear** Permite que el usuario cree entidades que se clasifiquen dentro de la categoría del tipo de entidad. Por ejemplo, si otorga el permiso Crear para el tipo de entidad Conexión JDBC, los usuarios con esta función podrán crear nuevas conexiones de base de datos en Management Console.
- Eliminar** Permite que los usuarios borren las entidades que se incluyen en el tipo de entidad. Por ejemplo, si otorga el permiso Borrar para el tipo de entidad Conexión JDBC, los usuarios con esta función podrán borrar las conexiones de base de datos en Management Console.
- RUN** Permite que los usuarios inicien el procesamiento de flujos de procesos, servicios y trabajos. Por ejemplo, si otorga el permiso Ejecutar para el tipo de entidad Trabajo, los usuarios con esta función podrán ejecutar trabajos por lotes. Si otorga el permiso Ejecutar para el tipo de entidad Servicio, los usuarios con esta función podrán acceder a los servicios que se ejecutan en Spectrum™ Technology Platform a través de la API o los servicios web.

8. Haga clic en **Guardar**.

La función ahora está disponible para ser asignada a un usuario.

### Eliminar una función

Se puede eliminar una función si ya no está asignada a ningún usuario.

**Nota:** Las siguientes funciones no pueden eliminarse: administrador (admin); usuario (user), diseñador (designer) e integrador (integrator).

1. Abra Management Console.
2. Vaya a **Sistema > Seguridad**.
3. En la pestaña **Usuarios**, verifique que la función que quiere eliminar no esté asignada a ningún usuario. No puede eliminar una función si está asignada a un usuario.
4. Haga clic en **Funciones**.

5. Marque la casilla junto a la función que quiere eliminar y, luego, haga clic en el botón Eliminar



### Desactivación de la seguridad basada en funciones

La seguridad basada en funciones está habilitada de manera predeterminada. Esto significa que las restricciones de seguridad que se asignan a los usuarios a través de las funciones están implementadas. Si desea deshabilitar la seguridad basada en funciones, las restricciones de seguridad asignadas a los usuarios no se implementarán y todos los usuarios podrán acceder a todas las partes del sistema. Cabe destacar que siempre se requiere una cuenta de usuario válida para acceder a los servicios, incluso si se deshabilita la seguridad basada en funciones.

Este procedimiento describe cómo deshabilitar la seguridad basada en funciones.

**Aviso:** Si sigue este procedimiento, todos los usuarios tendrán un total acceso a su sistema Spectrum™ Technology Platform.

1. Abra Management Console.
2. Vaya a **Sistema > Seguridad**.
3. Cambie el parámetro **Limitar acceso según rol** a **Apagado**.

### Tipos de entidad protegida: plataforma

Un tipo de entidad es una categoría de elementos a la cual se desea otorgar o denegar acceso. Por ejemplo, existe un tipo de entidad denominado "Flujo de datos" que controla los permisos de todos los flujos de datos en el sistema. Los tipos de entidad plataforma se aplican a todas las instalaciones de Spectrum™ Technology Platform, en comparación con los tipos de entidad específicos de módulos, que se aplican solamente si se tienen instalados módulos particulares. Los tipos de entidad de nivel de plataforma son:

**Registro de auditoría** Controla el acceso al área **Sistema > Registros > Registro de auditoría** de Management Console.

**Flujos de datos** Controla el acceso a todos los tipos de flujo de datos (trabajos, servicios y subflujos) en Enterprise Designer.

**Nota:** Si un usuario no tiene permisos de Edición, solo verá la versión expuesta y la última versión guardada en el panel **Versiones** en Enterprise Designer.

**Flujos de datos - Exponer** Controla la capacidad para hacer que los flujos de datos estén disponibles para su ejecución.

**Nota:** Para exponer la última versión guardada del flujo de datos (la versión que siempre está en la parte superior del panel **Versiones** en Enterprise Designer), el usuario debe tener los permisos de Edición para el tipo de entidad protegida **Flujos de datos** además del permiso de Edición para el tipo de entidad protegida **Flujos de datos - Exponer**. Esto se

debe a que la última versión guardada primero se debe guardar como una versión, antes de que se pueda exponer, lo que requiere el permiso de Edición para el flujo de datos.

<b>Valores predeterminados de flujo: Conversión de tipos de datos</b>	Controla el acceso al área <b>Flujos &gt; Predeterminados &gt; Conversiones de tipos de datos</b> de Management Console. Todos los usuarios tienen el acceso Ver en las opciones de conversión de tipos de datos. No puede quitar el acceso Ver.
<b>Valores predeterminados de flujo: Registros malformados</b>	Controla el acceso al área <b>Flujos &gt; Predeterminados &gt; Registros malformados</b> de Management Console. Todos los usuarios tienen el acceso Ver en las opciones de registros malformados. No puede quitar el acceso Ver.
<b>Valores predeterminados de flujo: Informes</b>	Controla el acceso al área <b>Flujos &gt; Predeterminados &gt; Informes</b> de Management Console. Todos los usuarios los usuarios tienen el acceso Ver en las opciones de informe. No puede quitar el acceso Ver.
<b>Valores predeterminados de flujo: Rendimiento de orden</b>	Controla el acceso al área <b>Flujos &gt; Predeterminados &gt; Rendimiento de orden</b> de Management Console. Todos los usuarios tienen el acceso Ver en las opciones de rendimiento de orden. No puede quitar el acceso Ver.
<b>Historial de flujo: Trabajos</b>	Controla el acceso a la vista del historial de ejecución de trabajos en Enterprise Designer y Management Console.
<b>Historial de flujo: Flujos de procesos</b>	Controla el acceso al historial de ejecución del flujo de proceso en Management Console y Enterprise Designer.
<b>Historial de flujo: Transacciones</b>	Controla el acceso al área <b>Flujos &gt; Historial &gt; Transacciones</b> de Management Console.
<b>Programación de flujo</b>	Controla el acceso al área <b>Flujos &gt; Programaciones</b> de Management Console.
<b>Trabajos</b>	Controla la capacidad de ejecutar trabajos en Enterprise Designer, Management Console y el ejecutor de trabajos y la Utilidad de administración.
<b>Notificación - Vencimiento de licencia</b>	Controla el acceso para configurar los correos electrónicos de notificación de vencimiento de licencia en Management Console.
<b>Notificación - Configuración SMTP</b>	Controla el acceso al área <b>Sistema &gt; Servidor de correo electrónico</b> de Management Console.
<b>Flujos de procesos</b>	Controla el acceso para procesar los flujos en Enterprise Designer.  <b>Nota:</b> Si un usuario no tiene permisos de Edición, solo verá la versión expuesta y la última versión guardada en el panel <b>Versiones</b> en Enterprise Designer.
<b>Flujos de procesos - Exponer</b>	Controla la capacidad de Enterprise Designer para hace que los flujos de procesos estén disponible para su ejecución.  <b>Nota:</b> Para exponer la última versión guardada del flujo de proceso (la versión que siempre está en la parte superior del

panel **Versiones** en Enterprise Designer), el usuario debe tener los permisos de Edición para el tipo de entidad protegida **Flujos de proceso** además del permiso de Edición para el tipo de entidad protegida **Flujos de proceso - Exponer**. Esto se debe a que la última versión guardada primero se debe guardar como una versión, antes de que se pueda exponer, lo que requiere el permiso de Edición para el flujo de datos.

<b>Recursos - Conexiones de bases de datos</b>	Controla la capacidad para configurar las conexiones de bases de datos en Management Console.
<b>Recursos - Servicios web externos</b>	Controla el acceso para administrar servicios web externos en Management Console.
<b>Recursos: Conexiones del servidor de archivos</b>	Controla la capacidad para configurar los servidores de archivos en Management Console.
<b>Recursos - Controladores JDBC</b>	Controla la capacidad para configurar los controladores JDBC en Management Console.
<b>Recursos: Servidor remoto</b>	Controla el acceso al área <b>Recursos &gt; Servidores remotos</b> de Management Console.
<b>Seguridad: Control de acceso</b>	Controla el acceso para acceder a los controles de acceso en el área <b>Sistema &gt; Seguridad &gt; Control de acceso</b> de Management Console.
<b>Seguridad: token de acceso</b>	Controla la capacidad para de los usuarios para ver y eliminar tokens. Un token facilita la autenticación entre el cliente y el servidor. El permiso de lectura le permite ver una lista de los tokens activos, cada una de las cuales representa una sesión activa. El permiso para eliminar le permite eliminar tokens de los usuarios, lo cual finaliza su sesión.
<b>Seguridad: Acceso del directorio</b>	Controla la capacidad de activar o desactivar restricciones en los recursos de directorio del servidor utilizando el área <b>Sistema &gt; Seguridad &gt; Acceso a directorio</b> de Management Console.
<b>Seguridad: rutas de directorio</b>	Controla la capacidad de configurar los recursos de directorio del servidor utilizando el área <b>Sistema &gt; Seguridad &gt; Acceso a directorio</b> de Management Console.
<b>Seguridad - Opciones</b>	Controla el acceso a la capacidad de activar y desactivar la seguridad en el área <b>Sistema &gt; Seguridad &gt; Funciones</b> de Management Console.
<b>Seguridad - Funciones</b>	Controla el acceso a la configuración de funciones en el área <b>Sistema &gt; Seguridad &gt; Funciones</b> de Management Console.
<b>Seguridad: rutas de directorio</b>	Controla la capacidad de configurar los recursos de directorio del servidor utilizando el área <b>Sistema &gt; Seguridad &gt; Acceso a directorio</b> de Management Console.
<b>Seguridad - Usuarios</b>	Controla el acceso a la administración de cuentas de usuario en el área <b>Sistema &gt; Seguridad &gt; Usuarios</b> de Management Console.

<b>Servicios</b>	Controla la capacidad de ejecutar servicios a través de la API y los servicios web.
<b>Etapas</b>	Controla si los subflujos expuestos están o no disponibles como una etapa en los flujos de datos en Enterprise Designer.
<b>Sistema - Licencias</b>	Controla el acceso a la información de licencia que aparece en el área <b>Sistema &gt; Licencia y vencimiento</b> de Management Console.
<b>Sistema - Información de la versión</b>	Controla el acceso al área <b>Sistema &gt; Versión</b> de Management Console.
<b>Registro del sistema</b>	Controla el acceso al registro de sistema en Management Console.

### Tipos de entidad protegida: módulo Location Intelligence

Un tipo de entidad es una categoría de elementos a la cual se desea otorgar o denegar acceso. El módulo Location Intelligence posee los siguientes tipos de entidades específicas de ese módulo:

<b>Recursos con nombre asignado</b>	Controla los permisos para todos los recursos con nombre asignado en el módulo Location Intelligence. Los usuarios del módulo Location Intelligence debe tener al menos permisos de lectura para los recursos que utilizan, así como para los recursos dependientes. Cuando se crea un recurso con nombre asignado (con el uso de cualquier herramienta, que incluye Spatial Manager, la Utilidad de administración, Named Resource Service y WebDAV), una nueva entidad protegida LocationIntelligence.Named Resource se crea de manera automática para el recurso con nombre asignado.
<b>Dataset.DML</b>	Controla los permisos para los conjuntos de datos que se utilizan en el módulo Location Intelligence que están asociados a las tablas con nombre asignado. Cuando se crea o actualiza una tabla con nombre asignado (con el uso de cualquier herramienta, que incluye Spatial Manager, la Utilidad de administración, Named Resource Service y WebDAV), una nueva entidad protegida LocationIntelligence.Dataset se crea de manera automática para el recurso con nombre asignado. Un usuario debe tener permisos de visualización para una tabla con nombre y permisos de creación/modificación/eliminación para el conjunto de datos a fin de llevar a cabo operaciones DML en tablas en las que se puede escribir (basadas en JDBC). Las operaciones DML incluyen operaciones de inserción, actualización y eliminación realizadas mediante el uso de la etapa Write Spatial Data o Feature Service.

## Control de acceso

La configuración del control de acceso trabaja en conjunto con las funciones para definir los permisos para un usuario. Las funciones definen los permisos para categorías de entidades, como todos los recursos de base de datos y flujos de datos, mientras que la configuración de control de acceso define los permisos para entidades específicas, llamadas *entidades protegidas*. Entre los ejemplos de entidades protegidas se incluyen trabajos específicos o conexiones específicas de base de datos. Por ejemplo, usted puede tener una función que ha otorgado el permiso Modificar el tipo de entidad protegida “Flujos de datos”, pero es posible que tenga que impedir que los usuarios

modifiquen un flujo de datos determinado. Puede conseguir esto usando el control de acceso para quitar el permiso Modificar para el flujo de datos específico que no desea que se modifique. Puede especificar la configuración de control de acceso para usuarios y funciones. La configuración de control de acceso para un usuario anula los permisos de ese usuario específico que le otorgaban las funciones de usuario. La configuración de control de acceso para funciones se aplica a todos los usuarios que tienen esa función.



## Configuración de control de acceso

La configuración del control de acceso trabaja en conjunto con las funciones para definir los permisos para un usuario. Las funciones definen los permisos para categorías de entidades, como todos los recursos de base de datos y flujos de datos, mientras que la configuración de control de acceso define los permisos para entidades específicas, como trabajos específicos y conexiones de bases de datos específicas.

Para configurar controles de acceso debe contar con los permisos Ver y Modificar para estos tipos de entidades protegidas:

- Seguridad: Control de acceso
- Seguridad - Funciones
- Seguridad - Usuarios

Para configurar control de acceso:

1. En Management Console, vaya a **Sistema > Seguridad**.
2. Haga clic en la ficha **Control de acceso**.
3. Haga clic en el botón Agregar .
4. Realice una de estas acciones:
  - Si desea especificar controles de acceso para una función, haga clic en **Función**. Los permisos de control de acceso que especifique afectarán a todos los usuarios que tengan la función seleccionada.
  - Si desea especificar controles de acceso para un solo usuario, haga clic en **Usuario**. Los permisos de control de acceso que especifique solo afectarán al usuario seleccionado.
5. Seleccione la función o el usuario para el que desea definir controles de acceso.
6. Haga clic en el botón Agregar .
7. Seleccione el tipo de entidad protegida que contiene la entidad protegida que desea. Por ejemplo, si desea configurar control de acceso para un flujo de datos, elija Platform.Dataflows.
8. Elija la entidad protegida para la que desea configurar controles de acceso y haga clic en el botón >> para agregarla a la lista **Entidades seleccionadas**.
9. Haga clic en **Agregar**.

Se muestran las entidades protegidas que eligió. Las casillas de verificación indican los permisos vigentes para la función o el usuario seleccionado.

10. Especifique los permisos que desee otorgar a cada entidad protegida. Cada entidad protegida puede tener uno de los siguientes permisos:

- El permiso se hereda del rol.

---

- El permiso se hereda del rol y no se puede reemplazar.

---

- Se otorga el permiso, anulando el permiso especificado en el usuario o la función.

---

- Se niega el permiso, anulando el permiso especificado en el usuario o la función.

**Ejemplo de control de acceso**

A continuación se muestra una configuración del control de acceso para el rol RetentionDepartmentDesigner.

[Inicio](#) / [Sistema: seguridad](#) / [Agregar control de acceso](#)

## Agregar control de acceso

Función

Usuario

RetentionDepartmentDesigr
▼

+
-

Platform.Dataflow	Crear <input type="checkbox"/>	Ver <input type="checkbox"/>	Modificar <input type="checkbox"/>	Eliminar <input type="checkbox"/>	Ejecutar
<input type="checkbox"/> ExampleJob1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


En este ejemplo, el tipo de entidad protegida Platform.Dataflow se configura para permitir los permisos Ver y Modificar, pero no el permiso Borrar. Así es que de manera predeterminada, cualquier usuario que tenga la función RetentionDepartmentDesigner tendrá estos permisos para todos los flujos de datos. Sin embargo, desea evitar que los usuarios con esta función modifiquen solo el flujo de datos ExampleJob1. Entonces, desmarca la casilla de verificación en la columna Modificar de ExampleJob1. Ahora los usuarios con esta función no podrán modificar este flujo de datos, pero aún podrán modificar otros flujos de datos.

### Eliminación de ajustes de control de acceso

Cuando elimina ajustes de control de acceso para un usuario o función, las anulaciones de permisos definidas por los ajustes de control de acceso se eliminan del usuario o función. Para los usuarios, esto significa que los permisos otorgados por la función del usuario tendrán vigencia sin ninguna




anulación. Para las funciones, esto significa que los permisos definidos en la función en concreto tendrán vigencia sin ninguna anulación.

1. Abra Management Console.
2. Vaya a **Sistema > Seguridad**.
3. Haga clic en **Control de acceso**.
4. Marque la casilla junto al usuario o función para el cual desea eliminar el control de acceso y luego haga clic en el botón Eliminar .

## Límites al acceso al directorio del servidor

Los usuarios pueden examinar las carpetas del servidor Spectrum™ Technology Platform cuando ejecutan tareas que les exigen seleccionar un archivo. Los usuarios pueden examinar el servidor cuando, por ejemplo, seleccionan un archivo de entrada o de salida en una etapa receptora o de origen en Enterprise Designer. Como administrador, es posible que desee restringir el acceso para que las partes confidenciales del servidor no se puedan examinar ni modificar.

Una manera es impedir el acceso al sistema de archivos del servidor asegurándose de que los usuarios no tengan permiso de seguridad para la plataforma, **Seguridad - Rutas de directorio**. Esto impide el acceso a todas las carpetas en el servidor. También puede impedir el acceso a algunas carpetas en el servidor, pero autorizar el acceso a otras. Cuando otorga acceso limitado, las carpetas a las que permite el acceso se muestran como carpetas de nivel superior en las ventanas de exploración de archivos de los usuarios. Por ejemplo, si se permite a los usuarios tener acceso únicamente a una carpeta en el servidor denominada WestRegionCustomers, cuando los usuarios exploren el servidor únicamente podrán ver dicha carpeta, tal como se muestra a continuación:




**Importante:** Existen dos situaciones en que los usuarios pueden ver el sistema de archivos completo del servidor incluso si usted les otorgó solo acceso limitado:

- Cuando examinan un archivo de base de datos mientras crean una base de datos de Spectrum en Management Console
- Cuando examinan un archivo de controlador JDBC mientras crean un controlador en Management Console

Para evitar que los usuarios examinen el sistema de archivos completo del servidor, use roles para limitar el acceso de los usuarios a bases de datos de Spectrum y controladores JDBC.

Para otorgar acceso a algunas carpetas en el servidor mientras restringe el acceso a otras, siga este procedimiento.

1. Abra Management Console.
2. Vaya a **Sistema > Seguridad**.
3. Haga clic en **Acceso al directorio**.
4. Haga clic en el botón Agregar .
5. En el campo **Nombre**, asigne un nombre significativo a la carpeta a la que desea conceder acceso.

El nombre que ingresa aquí aparece como el nombre raíz del directorio para los usuarios cuando navegan por el servidor. En el ejemplo mostrado al principio de este tema, el nombre dado al directorio accesible es WestRegionCustomers.

6. En el campo **Ruta** especifique la carpeta a la que desea conceder acceso. Los usuarios tendrán acceso a todos los archivos y subcarpetas contenidos en la carpeta especificada.
7. Haga clic en **Guardar**.
8. Si desea conceder acceso a carpetas adicionales, repita los pasos anteriores, según sea necesario.
9. Haga efectivas las restricciones mediante la configuración del interruptor **Limitar acceso a los directorios del servidor en encendido**.

Los usuarios sólo tendrán acceso a las carpetas que haya especificado. Tenga en cuenta que los usuarios deben tener el permiso de seguridad para la plataforma, **Seguridad - Rutas de directorio**, a fin de acceder a directorios del servidor.

**Nota:** Si hay flujos que anteriormente hayan acceso a archivos que ya no están disponibles debido a las restricciones de exploración de archivos, esos flujos de datos producirán un error.

## Configuración de la comunicación HTTPS

De forma predeterminada, el servidor Spectrum™ Technology Platform utiliza el protocolo HTTP para comunicarse con Enterprise Designer, aplicaciones de explorador como Management Console y Metadata Insights, así como para administrar solicitudes de servicio web, y para las comunicaciones del servidor remoto. Es posible configurar Spectrum™ Technology Platform para utilizar HTTPS si quiere que estas comunicaciones de red sean seguras.

**Nota:** Spectrum™ Technology Platform utiliza TLS 1.2 para cifrar las comunicaciones. Las aplicaciones que acceden a los servicios web de Spectrum™ Technology Platform o a la API deben ser compatibles con TLS 1.2 para conectarse por HTTPS.

Este procedimiento describe cómo activar la comunicación HTTPS en una instalación de un solo servidor de Spectrum™ Technology Platform. Si desea utilizar HTTPS y ejecuta Spectrum™ Technology Platform en un clúster, no siga este procedimiento. En su lugar, configure el equilibrador de carga para que utilice HTTPS para la comunicación con los clientes. La comunicación entre el equilibrador de carga y los nodos de Spectrum™ Technology Platform, y entre los nodos mismos, no se cifrará porque la agrupación en clústeres de Spectrum™ Technology Platform no admite HTTPS. El equilibrador de carga y los servidores de Spectrum™ Technology Platform en el clúster deben estar detrás de un firewall para brindar un entorno seguro.

Para configurar la comunicación HTTPS para una instalación de un solo servidor de Spectrum™ Technology Platform:

1. Detenga el servidor de Spectrum™ Technology Platform.

- Para detener el servidor en Windows, haga clic con el botón derecho en el ícono de Spectrum™ Technology Platform en la bandeja del sistema Windows y seleccione **Detener Spectrum™**. Como alternativa, es posible utilizar el panel de control de Windows Services para detener el servicio Pitney Bowes Spectrum™ Technology Platform.
  - Para detener el servidor en Unix o Linux, invoque la secuencia de comandos `SpectrumLocation/server/bin/setup` y luego ejecute la secuencia de comandos `SpectrumLocation/server/bin/server.stop`.
2. Create a certificate signed by a trusted Certificate Authority (CA).
  3. Load the certificate into a JSSE keystore. For more information, see [www.eclipse.org/jetty/documentation/current/configuring-ssl.html#loading-keys-and-certificates](http://www.eclipse.org/jetty/documentation/current/configuring-ssl.html#loading-keys-and-certificates).
  4. Cree un archivo XML con el nombre `spectrum-override-container-ssl.xml` que contenga lo siguiente:

```
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:util="http://www.springframework.org/schema/util"
  xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd

    http://www.springframework.org/schema/util
    http://www.springframework.org/schema/util/spring-util-3.0.xsd">

  <bean id="defaultWebServerConnector"
class="org.eclipse.jetty.server.ServerConnector">
  <constructor-arg ref="webServer"/>
  <constructor-arg>
    <bean class="org.eclipse.jetty.util.ssl.SslContextFactory">

      <property name="keyStorePath"
value="/SpectrumKeystore"/>
      <property name="keyManagerPassword" value="password"/>

      <property name="keyStorePassword" value="password"/>
    </bean>
  </constructor-arg>
  <property name="host" value="\${spectrum.bind.address}"/>
  <property name="port" value="\${spectrum.http.port}"/>
  <property name="idleTimeout" value="-1"/>
  </bean>
</beans>
```

5. Modifique estas líneas según sea necesario para reflejar su entorno:

<code>&lt;property name="keyStorePath" value="/SpectrumKeystore"/&gt;</code>	Modifique el valor que será la ruta completa del almacén de claves de Java.
<code>&lt;property name="keyManagerpassword" value="password"/&gt;</code>	Modifique el valor por ser utilizado en la contraseña del almacén de claves.

```
<property name="keyStorePassword"
value="password"/>
```

Modifique el valor por ser utilizado en la contraseña de la clave dentro del almacén de claves.

6. Guarde el archivo `spectrum-override-container-ssl.xml` en `SpectrumLocation/server/app/conf/spring`.
7. Con un editor de texto, abra el archivo `spectrum-container.properties` ubicado en `SpectrumLocation/server/app/conf`. Quite el comentario y configure estas propiedades:

```
spectrum.http.port=port
spectrum.runtime.port=port
spectrum.runtime.hostname=dnsname
```

Donde *puerto* es el puerto de red que se usa para las comunicaciones con los clientes (por ejemplo, 8443) y *dnsname* es el nombre de host del servidor Spectrum™ Technology Platform. El puerto que especifique debe ser igual para `spectrum.http.port` y `spectrum.runtime.port`.

8. Si está configurando la comunicación HTTPS para el módulo Location Intelligence y los servicios de Spectrum Spatial, debe realizar una configuración adicional antes de reiniciar el servidor de Spectrum™ Technology Platform:
  - a) Modifique el archivo `java.properties` (`SpectrumLocation\server\modules\spatial`) al cambiar todos los nombres de host y los puertos, para que sean exactamente iguales a los que se usan para el servidor Spectrum™ Technology Platform. El nombre de host debe coincidir con el nombre del DNS del servidor y el CN en el certificado. Configure la propiedad `repository.useSecureConnection` en `true`. Por ejemplo:

```
images.webapp.url=https://www.spectrum.com:8443/Spatial/images
thumbnail.location=https://www.spectrum.com:8443/Spatial/Thumbnails

repository.host=www.spectrum.com
repository.port=8443
repository.useSecureConnection=true
```

- b) Cambie las URL en los valores de estos elementos para utilizar HTTPS:

```
MappingConfiguration - <AccessBaseURL>
WFSConfiguration, WMSConfiguration - <OnlineResource>
WMTSConfiguration - <ServiceURL>
```

9. Inicie el servidor de Spectrum™ Technology Platform.
  - Para iniciar el servidor en Windows, haga clic con el botón derecho en el ícono de Spectrum™ Technology Platform en la bandeja del sistema Windows y seleccione **Iniciar Spectrum™**. Como alternativa, es posible utilizar el panel de control de servicios de Windows (Windows Services) para iniciar el servicio Pitney Bowes Spectrum™ Technology Platform.

- Para iniciar el servidor en Unix o Linux, ejecute la secuencia de comandos `SpectrumLocation/server/bin/server.start`.
- 10.** Si está configurando la comunicación HTTPS para el módulo Location Intelligence y los servicios de Spectrum Spatial, cargue los archivos modificados en el repositorio por medio de WebDAV (consulte [Uso de WebFolders para tener acceso a los Recursos del repositorio de Spectrum Spatial](#) en la página 13 para obtener instrucciones).

## Autenticación del servicio Web

Los servicios web de Spectrum™ Technology Platform exigen que los solicitantes se autentifiquen con credenciales de usuario válidas. Existen dos métodos de autenticación: la autenticación básica y la autenticación basada en muestras.


### *Autenticación básica*

En el caso de la autenticación básica, la ID del usuario y la contraseña se pasan a Spectrum™ Technology Platform en el encabezado HTTP de cada solicitud al servicio web. Este tipo de autenticación está permitida de manera predeterminada pero su administrador puede elegir inhabilitar la autenticación básica. Si la autenticación básica no está habilitada, debe usar una autenticación basada en muestras para acceder a los servicios web.

### *Autenticación basada en muestras*

Con la autenticación basada en muestras, el solicitante obtiene una muestra del servidor de Spectrum™ Technology Platform y usa la muestra al enviar una solicitud al servicio web. En lugar de enviar credenciales de usuario en cada solicitud, la muestra se envía al servidor y este determina si es válida.

El siguiente diagrama ilustra el proceso:



1. Se obtiene una muestra del servidor de Spectrum™ Technology Platform enviando una solicitud al servicio del administrador de muestras.
2. Luego, dicho servicio emite una muestra. Si usted solicitó una muestra de sesión, también emite una ID de sesión.
3. Se envía una solicitud al servicio web deseado con la muestra en el encabezado HTTP. Para las muestras de sesión, se debe incluir la ID de sesión en el encabezado HTTP.
4. El servicio web emite una respuesta. Puede usar la muestra para hacer solicitudes de servicio web adicionales al mismo servicio web o a cualquier otro servicio web en el servidor de Spectrum™ Technology Platform. Puede hacer una cantidad ilimitada de solicitudes de servicio web con una muestra. Sin embargo, si esta tiene una fecha de vencimiento (también conocida como vida útil), quedará sin validez una vez que dicho tiempo haya transcurrido. Si se trata de una muestra de sesión, quedará sin validez después de 30 minutos de inactividad.
5. Cuando ya no necesite más la muestra, debe cerrar sesión enviando una solicitud al servicio web de cierre de sesión de la muestra. De este modo, la muestra se quitará de la lista de muestras válidas del servidor de Spectrum™ Technology Platform.

### Desactivación de la autenticación básica para los servicios web

Spectrum™ Technology Platform admite dos tipos de autenticación para las solicitudes de servicio web: autenticación básica y autenticación de muestra. Ambos métodos se activan de forma predeterminada. Si desea pedir las solicitudes de los servicios web para usar la autenticación de muestra en lugar de la autenticación básica, puede desactivar la autenticación básica a través de los siguientes pasos.

**Nota:** Tenga en cuenta que la desactivación de la autenticación básica provocará fallas en los clientes existentes. Para el módulo Location Intelligence, los clientes WMS, MMTS y WFS

estarán esperando la autenticación básica o ninguna autenticación. Dejar solo una autenticación basada en muestras probablemente provocará una falla en los clientes.

1. Detenga el servidor de Spectrum™ Technology Platform.
2. Abra este archivo en un editor de texto:

```
SpectrumLocation/server/app/conf/spectrum-container.properties
```

3. Configure esta propiedad en falso:

```
spectrum.security.authentication.webservice.basicauth.enabled=false
```

4. Inicie el servidor.

### Desactivación de la autenticación para los servicios web

Todos los servicios y el acceso a los recursos que usa Spectrum™ Technology Platform se configuran predeterminadamente con la autenticación activada.

La autenticación del nivel de servicio puede desactivarse para todos los servicios web SOAP o REST (o ambos) en el nivel de la plataforma. Esto es útil si tiene su propia autenticación de alto nivel incorporada en la solución que usa, por ejemplo, los servicios del módulo Location Intelligence.

Para desactivar la autenticación para los servicios web en Spectrum™ Technology Platform:

1. Detenga el servidor de Spectrum™ Technology Platform.
2. Abra este archivo de configuración en un editor de texto:

```
SpectrumLocation\server\app\conf\spectrum-container.properties
```

3. Cambie el valor de cada propiedad según sea necesario. Por ejemplo, para desactivar la autenticación para todos los servicios SOAP:

```
spectrum.security.authentication.webservice.enabled.REST=true  
spectrum.security.authentication.webservice.enabled.SOAP=false
```

**Nota:** En el caso del módulo Location Intelligence, los servicios REST también incluyen los servicios web de OGC.

4. Del mismo modo, modifique estas URL en el valor de los elementos indicados para los servicios:
5. Inicie el servidor de Spectrum™ Technology Platform.

Después de terminar, la autenticación se desactiva para el tipo de servicios web que especificó.

### Activación del CORS

El Intercambio de recursos de origen cruzado (CORS) es un estándar W3C que permite intercambiar datos entre dominios. El CORS permite a las aplicaciones web que se ejecutan en un dominio acceder a los datos de otro dominio. Al habilitar el CORS en su servidor de Spectrum™ Technology



Platform, puede permitir a las aplicaciones web hospedadas en otro dominio acceder a los servicios web de Spectrum™ Technology Platform.

Por ejemplo, si tiene una aplicación web hospedada en **webapp.example.com**. Esta aplicación web contiene una función de JavaScript que llama a un servicio web de Spectrum™ Technology Platform hospedado en **spectrum.example.com**. Sin el CORS, necesitaría usar un servidor proxy para agilizar esta solicitud, lo que haría su implementación más compleja. Con el CORS, no necesita usar un servidor proxy. En cambio, puede designar **webapp.example.com** como "origen permitido" y permitirle así a Spectrum™ Technology Platform responder a las solicitudes del servicio web provenientes del dominio **webapp.example.com**.

Para habilitar el CORS en su servidor de Spectrum™ Technology Platform:

1. Detenga el servidor de Spectrum™ Technology Platform.
2. Abra este archivo en un editor de texto:

```
SpectrumLocation/server/app/conf/spectrum-advanced.properties
```

3. Edite los siguientes parámetros.

#### **spectrum.jetty.cors.enabled**

Configure esta propiedad en true para habilitar el CORS. El valor predeterminado es false.

#### **spectrum.jetty.cors.allowedOrigins**

Una lista separada por comas de orígenes permitidos para acceder a los recursos en el servidor de Spectrum™ Technology Platform. El valor predeterminado es `http://localhost:8080,http://localhost:443`, que permite el acceso a los recursos mediante el puerto HTTP predeterminado 8080 y el puerto HTTPS predeterminado de 443.

Si un origen permitido contiene uno o más asteriscos ("\*"), por ejemplo `http://*.domain.com`, los asteriscos se convierten en `.` y los puntos (".") pasan a ser `\.`. De esta manera, el origen permitido resultante se interpreta como una expresión regular. Por lo tanto, los orígenes permitidos pueden ser expresiones más complejas, como `https?://*.domain.[a-z]{3}`, que usan http o https, múltiples subdominios y cualquier dominio superior de tres letras (.com, .net, .org, etc.).

#### **spectrum.jetty.cors.allowedMethods**

Una lista separada por comas de métodos HTTP permitidos para acceder a los recursos en el servidor de Spectrum™ Technology Platform. El valor predeterminado es `POST,GET,OPTIONS,PUT,DELETE,HEAD`.

#### **spectrum.jetty.cors.allowedHeaders**

Una lista separada por comas de encabezados HTTP permitidos para acceder a los recursos en el servidor de Spectrum™ Technology Platform. El valor predeterminado es `X-PINGOTHER, Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept`. Si el valor es un asterisco simple ("\*"), se aceptarán todos los encabezados.

**spectrum.jetty.cors.preflightMaxAge**

La cantidad de segundos durante los cuales el cliente puede obtener las solicitudes preparatorias. El valor predeterminado es 1800 segundos o 30 minutos.

**spectrum.jetty.cors.allowCredentials**


Indica si el recurso permite solicitudes con credenciales. El valor predeterminado es true.

4. Guarde y cierre el archivo.
5. Inicie el servidor de Spectrum™ Technology Platform.

**Cómo deshabilitar las verificaciones de host en la autenticación de muestras**

En la autenticación de muestras, el servidor Spectrum™ Technology Platform analiza la muestra del cliente antes de responder a la solicitud. El servidor controla la muestra para ver si venció, si está correctamente cifrada y si proviene del host correcto. Para las muestras de sesión, el servidor también controla la ID de la sesión. Si alguna de estas verificaciones falla, se rechaza la muestra y el servidor no responde a la solicitud.

En un entorno en clúster, es posible redirigir las solicitudes de manera que estas parezcan venir de un host diferente al especificado en la muestra, lo que genera errores del tipo "muestra no válida". Por ejemplo, digamos que tiene un clúster con dos nodos como se ve a continuación:



Supongamos que el cliente hace una solicitud y esta se dirige al Nodo 1. Se crea una muestra y se vincula al host 2.2.2.2 (el equilibrador de carga) porque el nodo detecta que la solicitud proviene del equilibrador de carga. Si la próxima solicitud del cliente se dirige al Nodo 2, la muestra seguirá vinculada al host 2.2.2.2 pero parecerá que la solicitud proviene del servidor proxy, 3.3.3.3. En este caso, el nodo rechazará la muestra porque parece no estar asociada con el host que hace la solicitud.

En esta situación, debe configurar el servidor Spectrum™ Technology Platform para que ignore la información del host incluida en la muestra. Esto solo debería hacerse si tiene un entorno con diferentes dispositivos de red entre el equilibrador de carga y los nodos. Si todos los nodos están en el mismo dispositivo de red, no es necesario deshabilitar la verificación del host.

**Nota:** Si sigue este procedimiento, las muestras del cliente, de hecho, se convertirán en muestras abiertas dado que la verificación de host está deshabilitada. Las muestras de sesión seguirán vinculadas a una ID de sesión específica pero no a un host específico.

1. Abra el siguiente archivo de propiedades en el servidor Spectrum™ Technology Platform:

```
SpectrumLocation/server/app/conf/spectrum-container.properties
```

2. Defina la siguiente propiedad en false.

```
spectrum.security.authentication.token.remoteClientCheck.enabled=false
```

3. Del mismo modo, modifique estas URL en el valor de los elementos indicados para los servicios:
4. Repita este proceso en todos los nodos del clúster.

## Seguridad para el módulo Location Intelligence

El módulo Location Intelligence utiliza la seguridad basada en roles que se utiliza para Spectrum™ Technology Platform. Debido a que la seguridad ahora se maneja en el nivel de plataforma, se puede usar Management Console para administrar todas las actividades de seguridad del módulo Location Intelligence. Esto incluye establecer permisos para recursos con nombre asignado además de administrar cuentas de usuario (es decir, crear, modificar y eliminar cuentas de usuario).

### *Funciones espaciales predefinidas*

Después de instalar el módulo Location Intelligence, se encuentran disponibles tres roles predefinidos en Management Console:

<b>spatial-admin</b>	El rol spatial-admin brinda permisos completos (creación/visualización/modificación/eliminación) para todos los recursos con nombre y conjuntos de datos asociados con tablas con nombre. Estos permisos se controlan mediante los tipos de entidad protegida del módulo Location Intelligence: Location Intelligence.Named Resources y Location Intelligence.Dataset.DML. Los usuarios de los servicios del módulo Location Intelligence deben tener al menos los permisos Ver para los recursos que utilizan, así como para recursos dependientes. Consulte <a href="#">Control de acceso para los conjuntos de datos</a> en la página 53 para obtener más información acerca del control de permisos de conjuntos de datos.
<b>spatial-user</b>	El rol spatial-user proporciona permisos de visualización solo a los recursos con nombre. Estos permisos se controlan mediante el tipo de entidad protegida del módulo Location Intelligence: Location Intelligence.Named Resources. Los usuarios de los servicios del módulo Location Intelligence deben tener al menos los permisos Ver para los recursos que utilizan, así como para recursos dependientes.

**spatial-dataset-editor** El rol spatial-dataset-editor brinda permisos completos (creación/visualización/modificación/eliminación) para conjuntos de datos. Estos permisos se controlan mediante el tipo de entidad protegida del módulo Location Intelligence: Location Intelligence.Dataset.DML. Consulte [Control de acceso para los conjuntos de datos](#) en la página 53 para obtener más información sobre este rol y sobre cómo controlar permisos de conjuntos de datos.

Los diseñadores de flujos de datos que requieren acceso a recursos con nombre asignado necesitan permisos adicionales más allá de la función de "diseñador". Para obtener instrucciones sobre la creación de un diseñador de flujo de datos espaciales, consulte [Creación de un Diseñador de flujo de datos espacial](#) en la página 55.

### *Roles espaciales personalizados y configuración de control de acceso*

Puede crear roles personalizados basados en los roles espaciales predefinidos, asignarlos a las cuentas de usuario y luego refinar el acceso a recursos con nombre para aquellos roles y usuarios mediante la aplicación de la configuración de control de acceso (anulaciones) a recursos con nombre individuales, conjuntos de datos o a carpetas o directorios. Un escenario típico y un modelo a seguir para la configuración de seguridad del módulo Location Intelligence implica la creación de un rol que no cuente con permisos, la aplicación de la configuración de control de acceso para el rol (por ejemplo, permitir la modificación y la eliminación de permisos para los recursos con nombre asignado en una carpeta específica), luego la asignación de ese rol personalizado además de uno de los roles espaciales predefinidos para un usuario. Otro escenario común implica la determinación de permisos de anulación para un usuario único; por ejemplo, crear una cuenta de usuario que tenga permisos de solo visualización a los recursos con nombre asignado, luego aplicar la configuración de control de acceso a ese usuario que permite la modificación y la eliminación de los recursos con nombre asignado en una carpeta específica.

### *Carpetas*

Los recursos y las carpetas inferiores heredan los permisos de carpeta, siempre y cuando tales recursos y carpetas no tengan ninguna configuración de control de acceso específica que los anule. Esto resulta útil cuando desea ajustar permisos en un conjunto de recursos. Puede dejar accesible una carpeta solo a usuarios o funciones especificadas, otros usuarios no podrán ver la carpeta o nada debajo de esta. Para el tipo de entidad Location Intelligence.Named Resources, todos los recursos indicados que terminen con una barra diagonal (/) son carpetas o directorios en el repositorio.

No obstante, los permisos a nivel de carpeta no anulan los permisos ajustados a nivel de recurso inferior e individual. Por ejemplo, si una carpeta tiene permisos Crear para un rol o usuario específicos, pero un solo recurso en la carpeta (como una tabla con nombre asignado) tiene una configuración de control de acceso para los permisos Ver del mismo rol o usuario, los permisos Ver (solo lectura) de este único recurso tendrán precedencia sobre los permisos Crear de la carpeta.

## Control de acceso para los conjuntos de datos

### *¿Qué es un conjunto de datos?*

Un conjunto de datos es una colección de valores de datos en forma tabular que, comúnmente, consta de filas (o registros) y columnas. En el módulo Location Intelligence, un conjunto de datos puede tener el formato de un archivo .TAB, un shapefile, un archivo GeoPackage o una tabla basada en JDBC, como una tabla de MS SQL Server.

### *Beneficios del control de acceso de un conjunto de datos*

Este control de acceso de conjunto de datos permite a los administradores desasociar los permisos de una tabla con nombre de los permisos de edición del conjunto de datos al que apunta la tabla con nombre. Por ejemplo, como administrador, puede otorgar permisos de edición completos (creación/modificación/eliminación) a un conjunto de datos, mientras conserva los permisos de solo lectura (visualización) en la tabla con nombre. Cuando un usuario intenta realizar una operación de lenguaje de manipulación de datos (DML), (como operación de inserción, actualización o eliminación mediante Feature Service o la etapa Write Spatial Data), los permisos del usuario se verificarán no solo con la tabla con nombre especificada en el tipo de entidad Location Intelligence.Named Resources, sino también en el tipo de entidad Location Intelligence.Dataset. DML. Si se niegan los permisos de visualización, la tabla con nombre asignado no aparecerá en el repositorio del usuario.

### *¿Qué es una entidad protegida de conjunto de datos?*

La entidad protegida LocationIntelligence.Dataset.DML es uno de los dos tipos de entidades protegidas para el módulo Location Intelligence. Controla permisos DML para conjuntos de datos que están asociados con tablas con nombre. Cuando se crea o actualiza una tabla con nombre (con el uso de cualquier herramienta, que incluye Spatial Manager, la Utilidad de administración, Named Resource Service y WebDAV), una nueva entidad protegida LocationIntelligence.Dataset se crea de manera automática para el conjunto de datos asociado de esa tabla con nombre. Un usuario debe tener permisos de visualización para una tabla con nombre y permisos de creación/modificación/eliminación para el conjunto de datos a fin de llevar a cabo operaciones DML en tablas en las que se puede escribir (basadas en JDBC). Las operaciones DML incluyen operaciones de inserción, actualización y eliminación realizadas mediante el uso de la etapa Write Spatial Data o Feature Service.

**Nota:** Aunque puede configurar permisos de creación/modificación/eliminación para entidades protegidas de conjunto de datos para conjuntos de datos en los que no se puede escribir, como archivos TAB o shapefiles, aún no puede realizar operaciones DML en estos conjuntos de datos.

**Consejo:** Los permisos de visualización en la entidad protegida para el conjunto de datos no tiene impacto en sus permisos. Si desactiva el permiso de visualización en una entidad protegida de conjunto de datos, aún podrá visualizar los datos en la tabla. Si no desea que un usuario vea una tabla, elimine los permisos de visualización en la entidad protegida para el recurso con nombre.

Cuando se cambia el nombre de una tabla con nombre, se la mueve o elimina, Spectrum Spatial cambiará el nombre o eliminará la entidad protegida asociada para el conjunto de datos.

### *Roles espaciales y acceso a conjunto de datos*


Los roles se utilizan para otorgar o negar acceso a diferentes partes del sistema y ayudan a facilitar la administración de permisos. En Management Console se encuentran disponibles tres roles predefinidos para los usuarios del módulo Location Intelligence:

- spatial-admin** El rol spatial-admin brinda permisos completos (creación/visualización/modificación/eliminación) para todos los recursos con nombre y conjuntos de datos. Un usuario con un rol spatial-admin puede visualizar recursos con nombre, así como conjuntos de datos de edición.
- spatial-user** El rol spatial-user proporciona permisos de visualización solo a los recursos con nombre. Un usuario con un rol spatial-user puede visualizar recursos, pero no puede editar conjuntos de datos.
- spatial-dataset-editor** El rol spatial-dataset-editor brinda permisos completos (creación/visualización/modificación/eliminación) para conjuntos de datos. Por ejemplo, un administrador puede otorgar fácilmente permisos completos a conjuntos de datos mediante la adición del rol spatial-dataset-editor a un usuario que actualmente tiene el rol spatial-user.

Estos roles predefinidos no se pueden modificar. Sin embargo, puede crear roles personalizados basados en los roles espaciales predefinidos, asignarlos a las cuentas de usuario y luego refinar el acceso a dichos roles y usuarios aplicando la configuración de control de acceso (anulaciones) a conjuntos de datos, recursos individuales con nombre o a carpetas que contienen recursos con nombre. Consulte [Configuración de control de acceso](#) en la página 39 para obtener más información.

## Creación de un administrador de recursos con nombre asignado

Para administrar los recursos con nombre asignado en el repositorio con Management Console, un usuario debe tener una función asignada que le permita un acceso total a aquellos recursos además del acceso que se proporciona mediante los roles espaciales predefinidos. Las funciones espaciales predefinidas no se pueden modificar y Spectrum™ Technology Platform no proporciona una función predefinida de "administrador de recursos con nombre asignado"; sin embargo, puede crear dicha función al usar un a función espacial predeterminada como base.

1. Abra Management Console.
2. Vaya a **Sistema > Seguridad**.
3. Haga clic en **Funciones**.
4. Marque la casilla junto al rol admin. espacial o usuario espacial para usar como punto de partida, luego haga clic en el botón Copiar . El rol spatial-admin proporciona permisos de visualización, modificación, creación y eliminación para los tipos de entidad protegida

Location Intelligence Module.Named Resources y Location Intelligence Module.Dataset; el rol spatial-user proporciona permisos de visualización.



5. En el campo **Nombre de la función** ingrese el nombre que desea asignar a este rol (por ejemplo, "admin. de recursos").
6. Configure permisos adicionales para estos tipos de entidades protegidas, de la siguiente manera:

**Recursos de bases de datos:**

- **Recursos de base de datos Centrus** para Ver/Modificar/Crear/Borrar/Ejecutar (si se requiere)
- **Enterprise Routing** para Ver/Modificar/Crear/Borrar/Ejecutar (si se requiere)

**Plataforma:**



- **Recursos - Servidores de archivos** para Ver
- **Recursos - Controladores JDBC** para Ver
- **Servicios** para Ver/Modificar/Ejecutar
- **Sistema - Información de versión** para Ver

7. Haga clic en **Guardar** para guardar el nuevo rol admin. de recursos.
8. Haga clic en **Usuarios**.
9. Seleccione un usuario existente y haga clic en el botón Editar  para modificarlo, o haga clic en el botón Agregar  para crear un usuario nuevo.
10. Asigne el nuevo rol "admin. de recursos" a una cuenta de usuario para permitirle administrar los recursos con nombre asignado en Management Console.

Desde este momento, el usuario tiene el acceso requerido para administrar los recursos con nombre asignado en Management Console.

## Creación de un Diseñador de flujo de datos espacial

Para generar flujos de datos en las etapas y servicios del módulo Location Intelligence, el usuario debe tener asignadas las funciones de diseñador y de usuario espacial. La función de usuario espacial proporciona el acceso Ver a los recursos con nombre asignado en el tipo de entidad segura Location Intelligence.Named Resources. La función del diseñador proporciona el acceso necesario a los tipos de entidad segura Plataforma, como flujos de datos.

1. En Management Console, vaya a **Sistema > Seguridad**.
2. Seleccione un usuario existente y haga clic en el botón Editar , o haga clic en el botón Agregar  para crear un usuario nuevo.
3. En la sección Roles, asigne ambos roles, de diseñador y usuario espacial, al usuario de la cuenta.

El usuario cuenta ahora con los permisos para ver recursos con nombre asignado y para diseñar flujos de datos utilizando dichos recursos en las etapas y servicios del módulo Location Intelligence.

## Restringir el acceso de WebDAV al repositorio

WebDAV se usa a modo de protocolo para acceder a los recursos dentro del repositorio Spectrum Spatial. De forma predeterminada, el acceso al repositorio con WebDAV no está limitado a ningún servidor, sino que está abierto a todos los servidores que pueden acceder al repositorio. Para restringir el acceso a determinados servidores, debe modificar el archivo de propiedades java espacial. Para ello, agregue la siguiente propiedad que incluye una lista de nombres de host (IP) para las cuales WebDAV está abierto (separados por comas). Debe reiniciar el servidor Spectrum™ Technology Platform después de realizar esta modificación.

Para restringir el acceso al repositorio con WebDAV:

1. Abra el archivo `modules/spatial/java.properties` en un editor.
2. Agregue la siguiente propiedad al archivo.

```
repository.accesscontrol.allows=
```

3. Incluya la lista de direcciones IP a las que desee permitir el acceso con WebDAV. Se pueden agregar varios servidores mediante una lista de direcciones IP separadas por comas. Si deja la propiedad vacía, se desactivará todo tipo de acceso con WebDAV para todos los servidores, a excepción del equipo en el que Spectrum™ Technology Platform está instalado.

```
repository.accesscontrol.allows=192.168.2.1,192.168.2.2
```

4. Reinicie el servidor.

Después de terminar, el acceso WebDAV será limitado para el repositorio.

## Using WebDAV with HTTPS

When communicating to the server over HTTPS to map a drive to the repository, a WebDAV client is required to use the TLS v1.2 protocol. For client machines running on Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1, and Windows Server 2012, you must apply a security patch and registry update to leverage this protocol.

1. On the client machine, apply the appropriate patch for the operating system from the Microsoft Knowledge Base: <https://support.microsoft.com/en-us/kb/3140245>



2. Follow the instructions in the KB article to update the registry to include support for TLS v1.2.  
The DefaultSecureProtocols value must be at least 0x00000800.
3. Restart the client machine after changing the registry entry.

# 4 - Supervisión de su sistema

## In this section

---

Visualización de eventos del sistema	59
Registro de Spatial	60
Configurar un servidor de correo	62
Cómo seleccionar elementos para la notificación del vencimiento	63
Visualización de la información de la versión	64
Visualización y exportación de la información de licencia	64
Cómo controlar el rendimiento con la consola JMX	65
Supervisión de las estadísticas en caché de los identificadores de archivos con la consola JMX	66
Supervisión del uso de la memoria	66

## Visualización de eventos del sistema

El registro de sistema muestra mensajes del registro contenedor del servidor Spectrum™ Technology Platform. Estos mensajes incluyen información sobre operaciones de servidor y también solicitudes realizadas a los servicios desde la API y a través de servicios web. Vea el registro de sistema cuando tenga problemas y busque información sobre las posibles causas.

Si está ejecutando Spectrum™ Technology Platform en un clúster, el registro de sistema que obtendrá será el del nodo al que esté conectado. Puede ver el registro de sistema para un nodo específico si abre con un editor de texto este archivo del nodo que desea:

```
ServerLocation\server\app\repository\logs\wrapper.log.
```

1. Abra Management Console.
2. Vaya a **Sistema > Registros**.
3. Haga clic en el icono Descargar  para descargar el archivo de registro de sistema.
4. Abra el archivo descargado en un editor de texto.

## Configuración de los niveles de registro cronológico para los servicios

Puede especificar tanto el nivel de registro cronológico predeterminado como también niveles de registro cronológico para cada servicio de su sistema. Cuando cambie los niveles de registro cronológico, el cambio no se reflejará en las entradas de registro realizadas con anterioridad.

**Nota:** Los niveles de registro cronológico que especifique para los servicios no afectan al registro de auditoría. Solo controlan el nivel de registro cronológico de cada registro de evento que puede ver en Management Console. En este momento no puede ver el registro de eventos en la versión web de Management Console.

1. Abra Management Console.
2. Vaya a **Sistema > Registros**.
3. En el campo **Nivel predeterminado de registro del sistema**, seleccione un nivel predeterminado de registro de eventos en su sistema.

<b>Deshabilitado</b>	No hay ningún registro cronológico de eventos activado.
<b>Error irrecuperable</b>	Registro cronológico mínimo. Solo se registran los errores irrecuperables. Los errores irrecuperables son aquellos que dejan inutilizable el sistema.
<b>Error</b>	Se registran los errores y los errores irrecuperables. Los errores indican un problema aislado que provoca que parte del sistema quede inutilizable. Por ejemplo, un problema que provoca que un servicio no funcione generaría un error.

<b>Advertencia</b>	Se registran las advertencias de error, los errores y los errores irre recuperables. Las advertencias indican problemas que no detienen el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, al cargar un servicio donde un parámetro tiene un valor no válido, se emite una advertencia y se usa el parámetro predeterminado. Cuando utiliza un servicio, si se devuelven resultados pero hay algún problema, se registra una advertencia.
<b>Información</b>	Se registra la información del sistema de alto nivel. Este es el nivel de registro cronológico más detallado, adecuado para la producción. Los eventos de información normalmente se ven durante la configuración e inicialización y proporcionan información como por ejemplo, los datos de la versión y qué servicios se cargaron.
<b>Depurar</b>	Nivel de registro cronológico sumamente detallado, adecuado para depurar los problemas del sistema.
<b>Seguimiento</b>	El nivel de registro cronológico más detallado, que hace un seguimiento de la ejecución del programa (entrada y salida de método). Proporciona información detallada sobre el flujo de programa para la depuración.

Cada nivel de registro cronológico incluye a los que lo preceden en la lista. En otras palabras, si se selecciona Advertencia como nivel de registro cronológico, también se registrarán los errores y los errores irre recuperables. Si se selecciona Información, se registrarán los mensajes informativos, las advertencias, los errores y los errores irre recuperables.

**Nota:** Es posible que seleccionar el nivel más intensivo de registro cronológico afecte el rendimiento del sistema. Por lo tanto, es recomendable que seleccione la configuración menos intensiva que satisfaga sus requisitos particulares de registro cronológico.

4. Si desea especificar distintos niveles de registro cronológico para cada servicio, elija el nivel de registro cronológico que desee.

## Registro de Spatial

El archivo logback.xml permite controlar el comportamiento de registro, como por ejemplo, el envío de resultados a un archivo de registro, en lugar de enviarlos de forma predeterminada a la consola, que redirecciona a wrapper.log. Asimismo, puede establecer el nivel de registro para que desactive completamente los registros o, por ejemplo, para registrar solo los errores irre recuperables.

### *Archivo logback predeterminado*

(<Installed>\Pitney Bowes\Spectrum\server\modules\spatial\logback.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```

<!--
=====
-->
<!-- Logger configuration for remote components
-->
<!--
-->
<!-- log to console, redirected to Platform log
(server\app\repository\logs\wrapper.log) -->
<!-- log to files, redirected to (server\modules\spatial\spatial.XXX.log)
-->
<!--
-->
<!-- for general information about the configuration file, check out
the logback manual -->
<!-- at http://logback.qos.ch/manual/configuration.html
-->
<!--
=====
-->
<configuration>
  <appender name="CONSOLE-SPATIAL"
class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
  <encoder>
    <pattern>[Spatial] - [%thread] %-5level %logger{35} - %msg%n</pattern>

  </encoder>
</appender>
  <!--appender name="FILE-SPATIAL"
class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
  <file>${gl.server.modules.dir}/spatial/${component.name}.log</file>
  <encoder>
    <pattern>%d [%thread] %-5level %logger{35} - %msg%n</pattern>
  </encoder>
  <append>true</append>
  <triggeringPolicy
class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeBasedTriggeringPolicy">
    <maxFileSize>10MB</maxFileSize>
  </triggeringPolicy>
  <rollingPolicy
class="ch.qos.logback.core.rolling.FixedWindowRollingPolicy">
    <fileNamePattern>${component.name}.log.%i</fileNamePattern>
    <maxIndex>1</maxIndex>
  </rollingPolicy>
</appender-->
  <!-- Level: OFF, ERROR, WARN, INFO, DEBUG -->
  <logger name="com.mapinfo.midev" level="INFO" additivity="false">
    <appender-ref ref="CONSOLE-SPATIAL"/>
    <!-- appender-ref ref="FILE-SPATIAL"/ -->
  </logger>
</configuration>

```

Opción	Valores
Nivel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OFF (Desactivar): desactiva el registro</li> <li>• ERROR (Error): registra errores inesperados o del tiempo de ejecución</li> <li>• WARN (Advertencia): registra solo advertencias; por ejemplo, el uso de una API obsoleta</li> <li>• INFO (Información): registra eventos de tiempo de ejecución, como inicio o parada [predeterminado]</li> <li>• DEBUG (Depurar): registra información detallada sobre la depuración</li> </ul>
Salida	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONSOLE-SPATIAL (Consola-espacial): envía la información de registro a la consola [predeterminada]</li> <li>• FILE-SPATIAL (Archivo espacial): envía información de registro a un archivo de registro basado en componentes (no disponible: Spectrum Spatial posee un componente remoto único)</li> </ul>

## Configurar un servidor de correo

Spectrum™ Technology Platform puede enviarle alertas de correo electrónico para notificarlo sobre eventos importantes. Las notificaciones por correo electrónico pueden enviarse a raíz de ciertas condiciones dentro de flujos de datos y flujos de procesos y también cuando las licencias, las bases de datos y otros elementos restringidos en tiempo están por caducar.

Spectrum™ Technology Platform no tiene un servidor de correo incorporado; por lo tanto, para habilitar las notificaciones por correo electrónico, deben configurarlo para que use un servidor SMTP externo.

1. Abra Management Console.
2. Vaya a **Sistema > Servidor de correo**.
3. En el campo **Host**, ingrese el nombre del host o la dirección IP del servidor SMTP que quiere usar para enviar las notificaciones.
4. En el campo **Puerto**, ingrese un número de puerto o rango para la comunicación de red entre el servidor Spectrum™ Technology Platform y el servidor SMTP.

El puerto predeterminado es 25.

5. En los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña**, ingrese las credenciales que el servidor Spectrum™ Technology Platform debería usar para autenticarse con el servidor SMTP.
6. En el campo **Dirección de origen**, ingrese la dirección de correo electrónico de la que se enviará la notificación.
7. Para verificar si configuró correctamente el servidor de correo, puede enviar un correo electrónico de prueba. Ingrese la dirección de correo electrónico a la que quiere enviar la prueba en el campo **Dirección de prueba** y, luego, haga clic en **Probar**.
8. Haga clic en **Guardar**

El servidor Spectrum™ Technology Platform ahora está conectado a un servidor SMTP y puede y puede usarlo para enviar correo electrónico de notificación.

#### **Ejemplo: configurar un servidor de correo**

Tiene un servidor SMTP denominado mail.ejemplo.com. Quiere usar este servidor de correo para administrar las notificaciones de correo electrónico que se envían desde el servidor Spectrum™ Technology Platform. Creó una cuenta en el servidor SMTP denominada Spectrum123 con una contraseña "Ejemplo123", y la dirección de correo electrónico para esta cuenta es spectrum.notificacion@ejemplo.com.

Para configurar las notificaciones con esta información, tendría que completar los campos de la siguiente manera:

<b>Host</b>	mail.ejemplo.com
<b>Dirección de origen</b>	spectrum.notificacion@ejemplo.com
<b>Nombre de usuario</b>	Spectrum123
<b>Contraseña</b>	Ejemplo123

## Cómo seleccionar elementos para la notificación del vencimiento

Spectrum™ Technology Platform puede enviar una notificación de correo electrónico cuando una licencia, base de datos o componente de software está por vencer. Esto le permite tomar las acciones necesarias para garantizar que no se interrumpan los procesos comerciales por un vencimiento. Algunos de los componentes que tienen fechas de vencimiento incluyen:

- Licencias

**Nota:** Las notificaciones de correo electrónico no están disponibles para las licencias basadas en transacción. Si se acerca a la cantidad máxima de transacciones de una licencia, aparece un mensaje en el registro del sistema en la Management Console.

- Bases de datos, como las bases de datos postales de los EE. UU. utilizadas para el procesamiento de CASS
- Ciertos componentes de software, como el motor utilizado para validar las direcciones de EE. UU. en el módulo de direcciones universales

**Consejo:** Para ver los elementos que tienen fecha de vencimiento, abra Management Console y vaya a **Sistema > Licencia y vencimiento**.

Puede elegir los elementos con respecto a los cuales desea recibir notificación para que solo reciba las notificaciones de los elementos que le preocupan.

1. Abra Management Console.
2. Vaya a **Sistema > Licencia y vencimiento**.
3. Para recibir un correo electrónico de notificación del vencimiento para un elemento, verifique el cuadro en la columna **Enviar notificación**. Si desea que se lo notifique antes o después de la forma predeterminada, especifique la cantidad de días anteriores al vencimiento en que desea recibir la notificación.

## Visualización de la información de la versión

1. En un navegador web, vaya a este URL:

`http://server.port/managementconsole`

Donde *servidor* es la dirección IP o el nombre de servidor de su servidor Spectrum™ Technology Platform y *puerto* es el puerto HTTP que usa Spectrum™ Technology Platform. De manera predeterminada, el puerto HTTP es 8080.

2. Haga clic en **Sistema > Versión**.

## Visualización y exportación de la información de licencia

Puede exportar información acerca de su licencia a un archivo XML. Esto es útil al momento de resolver cuestiones de licencia con el soporte técnico.

1. En un navegador web, vaya a este URL:

`http://server.port/managementconsole`

Donde *servidor* es la dirección IP o el nombre de servidor de su servidor Spectrum™ Technology Platform y *puerto* es el puerto HTTP que usa Spectrum™ Technology Platform. De manera predeterminada, el puerto HTTP es 8080.



2. Haga clic en **Sistema > Licencias y vencimiento**.
3. Haga clic en el icono de exportación.

Su información de licencia se guarda en un archivo XML con una extensión `.lic`.

## Cómo controlar el rendimiento con la consola JMX

La consola JMX es una herramienta basada en explorador que proporciona una herramienta de control de rendimiento que registra las estadísticas de rendimiento de cada etapa en un flujo de datos.

1. Abra un navegador web y vaya a `.http://server:port/jmx-console`

Donde:

*servidor* es la dirección IP o el nombre de host de su servidor de Spectrum™ Technology Platform.

*puerto* es el puerto HTTP que usa Spectrum™ Technology Platform. El valor predeterminado es 8080.

2. Inicie sesión utilizando la cuenta del administrador.
3. En " Domain: com.pb.spectrum.platform.performance", haga clic en **com.pb.spectrum.platform.performance:server=PerformanceMonitorManager**.
4. Haga clic en el botón **Invocar** que se encuentra al lado de **activar**.
5. Haga clic en **Regresar a la vista MBean** para volver a la pantalla del Administrador de control de rendimiento.

Ahora está activado el control de rendimiento. Cuando se ejecuta un flujo de datos, la estadística de rendimiento aparecerá en la parte superior del Administrador de control de rendimiento. Cabe destacar que:

- Es necesario actualizar la pantalla para ver las actualizaciones.
- Para reiniciar los contadores, haga clic en el botón **Invocar** que se encuentra junto a **reiniciar**.
- Si detiene el servidor de Spectrum™ Technology Platform, el control de rendimiento se desactivará. Deberá volver a encenderlo cuando reinicie el servidor.

## Supervisión de las estadísticas en caché de los identificadores de archivos con la consola JMX

La consola JMX es una herramienta basada en navegador que supervisa el rendimiento y las estadísticas de los registros, que incluyen las estadísticas en caché de los identificadores de archivos para TAB nativo y Shapefiles.

1. Abra un navegador web y vaya a `http://server:port/jmx-console`.

Donde:

*servidor* es la dirección IP o el nombre de host de su servidor de Spectrum™ Technology Platform.

*puerto* es el puerto HTTP que usa Spectrum™ Technology Platform. El valor predeterminado es 8080.

2. Inicie sesión utilizando la cuenta del administrador.
3. En "Domain: Spatial", haga clic en **Spatial:name=TABFileHandlePool,type=Remote Component** o **Spatial:name=ShapeFileHandlePool,type=Remote Component** para ver las estadísticas en caché de los identificadores de archivos para los archivos TAB o Shapefiles.

**Nota:** También puede desactivar la caché de los identificadores de archivos o eliminarla en esta página sin tener que volver a iniciar el servidor.

4. Haga clic en **All MBeans** para regresar a la consola JMX principal.

## Supervisión del uso de la memoria

La consola JMX le permite supervisar el uso de montón de JVM del componente remoto espacial.

# Spectrum Technology Platform JMX Console

**MBean: Spatial:name=Process,type=Remote Feature Component**

**Description: The Managed Bean of Remote Feature Component containing FeatureService  
UserManagementService for process monitoring**

## Attributes

Name	Value
HeapMemoryUsage	javax.management.openmbean.CompositeDataSupport(compositeType=javax.management.openmbean.CompositeType(name=((itemType=javax.management.openmbean.SimpleType(name=java.lang.Long)), (itemType=javax.management.openmbean.SimpleType(name=java.lang.Long)), (itemType=javax.management.openmbean.SimpleType(name=java.lang.Long)), (itemType=javax.management.openmbean.SimpleType(name=java.lang.Long))), contents={committed=994639 used=20588920})
NonHeapMemoryUsage	javax.management.openmbean.CompositeDataSupport(compositeType=javax.management.openmbean.CompositeType(name=((itemType=javax.management.openmbean.SimpleType(name=java.lang.Long)), (itemType=javax.management.openmbean.SimpleType(name=java.lang.Long)), (itemType=javax.management.openmbean.SimpleType(name=java.lang.Long)), (itemType=javax.management.openmbean.SimpleType(name=java.lang.Long))), contents={committed=450887 used=44770368})
RuntimeName	1252@spectrum8-sp2

## Operations

Name	Return type	Description
------	-------------	-------------

El uso de la memoria (HeapMemoryUsage y NonHeapMemoryUsage) se basa en el MBean estándar de la memoria de la JVM. Muestra el uso de la memoria de la JVM en la que se ejecuta el componente remoto. Incluye la cantidad de memoria init, máx, confirmada y usada.

RuntimeName incluye la ID del proceso que puede usar para encontrar más información desde el sistema operativo (por ejemplo, al usar el administrador de tareas de Windows) o incluso eliminar el proceso.

En las secciones de montón, `{committed=143130624, init=134217728, max=1908932608, used=23483928}` se muestran en bytes.

Init (inicial) es la cantidad inicial de JVM asignada (-Xms); max (máxima) es la especificada por -Xmx. Used (usada) es la cantidad de memoria que usa la JVM para los objetos. La relación es como esta: -Xms < confirmados < -Xmx y utilizados < confirmados.

Puede modificar la memoria de montón al cambiar -Xm en el archivo java.vargs en la carpeta espacial (<Installed>\Pitney Bowes\Spectrum\server\modules\spatial\java.vargs). Consulte [Aumento de la memoria de montón para obtener más instrucciones](#).

# 5 - Control de memoria y conexiones

Esta sección describe los enfoques para mejorar el rendimiento al controlar la memoria y las conexiones, así como también describe las mejores prácticas para optimizar el rendimiento del módulo Location Intelligence. Está dirigida a administradores experimentados.

Spectrum proporciona diversas opciones de ajuste para optimizar el rendimiento del servidor. La selección óptima de la configuración depende de la naturaleza de la implementación. Para crear un entorno de servidor bien ajustado, se recomienda que las pruebas de rendimiento se ejecuten en el entorno implementado para determinar la configuración óptima. Esta sección proporciona instrucciones generales para el ajuste del rendimiento.

## In this section

---

Configuración de componentes remotos	69
Configuración de agrupación de fuentes de datos	70

## Configuración de componentes remotos

Todos los servicios espaciales en Spectrum™ Technology Platform se implementan en un componente remoto (instancia de JVM) que sea independiente del tiempo de ejecución de la plataforma. Esto garantiza que la plataforma sea independiente de los módulos en su interior y que la configuración de la JVM se pueda aplicar a los servicios espaciales, lo que permite flexibilidad en la asignación de memoria y el ajuste por rendimiento, según las características de tales servicios.

El componente remoto suministra funciones espaciales a los servicios espaciales (como por ejemplo, Feature Service y Mapping Service) y etapas (como Spatial Calculator y Query Spatial Data). El tamaño de colección de un componente remoto es el número de solicitudes que este puede controlar simultáneamente. Lo anterior afecta el rendimiento de los servicios y las etapas espaciales.

Para administrar los permisos para el componente remoto espacial, utilice Management Console del mismo modo en que lo utilizaría para cualquier otro tipo de entidad protegida. El componente espacial remoto se menciona como el tipo de entidad protegida "Componente espacial" en el grupo **Recursos de bases de datos**. Es posible establecer permisos para el componente espacial remoto cuando se crean o editan roles o bien, mediante la configuración del control de acceso. Consulte [Administración de la seguridad](#) en la página 22 para obtener más información.

### Modificar el tamaño de colección

Además del ajuste de la JVM, también puede ajustar el tamaño de colección del componente remoto espacial. El tamaño de colección de un componente remoto es el número de solicitudes que este puede controlar simultáneamente. Esta configuración representa la cantidad de conexiones en los componentes que reciben las solicitudes de servicio desde Spectrum™ Technology Platform o ejecutan una etapa del Módulo Location Intelligence (es decir, la cantidad máxima de conexiones administradas).

Cada solicitud de servicio web ingresa a Spectrum desde la plataforma y se pasa al componente. El valor predeterminado de 1 se puede aumentar para tener capacidad para mayores cargas de solicitudes. Se recomienda tener un tamaño de colección que coincida con la cantidad de CPU. La configuración máxima no debe ser superior a dos veces la cantidad de núcleos de CPU. Por ejemplo, en una máquina de 4 CPU, la cantidad combinada de conexiones para todos los servicios no debe exceder 8. Las pruebas de rendimiento se deben realizar con distintas configuraciones, hasta que se logre el mejor rendimiento para el uso.

Usted tiene la capacidad de ajustar el tamaño de grupo en Management Console para el componente remoto espacial:

1. Abra Management Console.
2. Vaya a **Recursos > Location Intelligence**.

3. Cambie el tamaño de grupo para el componente remoto mediante las flechas o escriba un valor. El valor mínimo es 1 y el valor máximo es 64.
4. Haga clic en **Guardar**
5. Si disminuye el tamaño de colección, reinicie el servidor. Aumentar el tamaño de grupo tiene un efecto inmediato y no requiere reiniciar el servidor.

## Configuración de agrupación de fuentes de datos

El archivo `pooling-datasource-factory.properties` (ubicado bajo `SpectrumLocation\server\modules\spatial`) puede usarse para configurar la agrupación de conexiones que utilizan las fuentes de datos basadas en JDBC (como Oracle y SQL Server) para aumentar al máximo el rendimiento.

Para obtener resultados óptimos, habilite la validación (`testOnBorrow =true`). Esto permite que los objetos se validen a través de una consulta estática antes de ser prestados desde el grupo. Si no se aprueba la validación, la conexión se descartará del grupo y se hará un intento de tomar prestado otro. Habilitar la validación tendrá un impacto levemente negativo en el rendimiento, ya que siempre se ejecuta una consulta antes de que Spectrum Spatial ejecute la consulta real; sin embargo, la consulta de prueba mantiene la integridad de todas las conexiones en el grupo de conexiones, en los casos donde la comunicación entre Spectrum Spatial y una base de datos externa no sea confiable.

Configure un intervalo de validación para disminuir el impacto en el rendimiento. Si una conexión necesita validación, pero ya se validó anteriormente dentro de este intervalo, no se volverá a validar.

# 6 - Administración de un clúster

## In this section

---

Arquitectura en clúster para el módulo Location Intelligence.	72
Utilización de Enterprise Designer con un clúster	74
Encender un clúster	75
Detener un clúster	76
Cómo eliminar un nodo de un clúster	76
Administración de un clúster para el módulo Location Intelligence	77


## Arquitectura en clúster para el módulo Location Intelligence.

En un entorno de clúster, el procesamiento se comparte entre dos o más instancias del servidor. El siguiente diagrama ilustra la arquitectura de implementación de tal configuración. El equilibrio de carga se puede usar para admitir alta disponibilidad y escalamiento. La arquitectura de implementación incluye un equilibrador de carga, un clúster de Spectrum Spatial, una base de datos y un recurso compartido de archivos. Con este enfoque, es posible realizar un escalamiento horizontal y vertical. Puede agrupar el módulo Location Intelligence con o sin la plataforma de clústeres.

**Nota:** Se recomienda configurar un clúster Spectrum™ Technology Platform y un clúster del módulo Location Intelligence, lo que plantea varios beneficios:

- La sincronización de seguridad (ACL) ocurre en forma automática para recursos con nombre designado.
- Los flujos de datos, usuarios y roles creados en el nodo se sincronizan automáticamente con todos los nodos.
- Todas las páginas de demostración y utilidades del módulo Location Intelligence (como Spatial Manager) pueden apuntar al equilibrador de carga.





### Equilibrador de carga

El equilibrador de carga distribuye las solicitudes entre las instancias de Spectrum Spatial. Se puede usar cualquier equilibrio de carga que admita solicitudes de HTTP/HTTP de equilibrio de carga.

### Clúster de Spectrum Spatial

El clúster es una colección de instancias de Spectrum con administración de intercambio LIM, recursos con nombre asignado, contenido de metadatos geográficos y parámetros de configuración. Se pueden agregar nodos adicionales al clúster para brindar resistencia o para entregar compatibilidad para cargas mayores. Cada nodo se puede escalar verticalmente a través de recursos adicionales de hardware o instancias adicionales, en el caso de que esto se requiera para hardware con recursos masivos. Spectrum se puede configurar para usar una cantidad restringida de CPU.

### Base de datos

Spectrum almacena los recursos con nombre asignado (mapas, capas, tablas y estilos), metadatos geográficos y configuración en un repositorio. En la instalación predeterminada de un solo servidor se usa una base de datos incrustada, para almacenar estos recursos en un servidor local. Para crear una solución escalable resistente, esta base de datos incrustada se debe reemplazar por una

base de datos independiente y resistente. Oracle, PostGreSQL/PostGIS y Microsoft SQL Server son las bases de datos del repositorio compatibles.

En la configuración de carga equilibrada, los nodos de Spectrum copian en caché estos recursos en un índice de búsqueda y caché local en cada nodo en el clúster. Cuando un servicio Spectrum recibe una solicitud, este usa el índice y caché local para encontrar los recursos. Se pueden agregar recursos con nombre asignado a través de cualquier nodo en el clúster. Cada nodo mantiene actualizada su memoria caché al buscar diferencias entre su caché local y la base de datos central. Esta búsqueda ocurre cada 2 segundos de manera predeterminada. La frecuencia de tiempo se puede configurar. Esta arquitectura garantiza que el servidor entregue transacciones de alto rendimiento y que se mantenga en un nivel mínimo la carga en la base de datos del repositorio. Si se agrega un nuevo nodo Spectrum al clúster, la memoria caché y el índice se crean automáticamente. Dicha situación puede ocurrir para solucionar la falla de un nodo o para aumentar la capacidad de la implementación.

### *Recurso compartido de archivos*

El recurso compartido de archivos proporciona una carpeta para mantener las imágenes de mapa generadas por Spectrum. Cuando los mapas se representan mediante el uso de los servicios web, el servidor admite las imágenes del mapa que se arrojan a través de las direcciones URL o que se arrojan como imágenes codificadas de base 64. Cuando se devuelve una dirección URL, la imagen del mapa se almacena en un archivo y se presenta a solicitud de la dirección URL. El recurso compartido de archivos se usa para almacenar las imágenes y así, garantizar que cualquier nodo de Spectrum pueda devolver una imagen de mapa.

## Utilización de Enterprise Designer con un clúster

1. Inicie Enterprise Designer.
2. En el campo **Nombre del servidor**, introduzca el nombre del servidor del balance de carga.
3. En el campo **Puerto**, introduzca el puerto al que debe prestar atención el balance de carga según la configuración que realizó.

**Nota:** Los archivos de entrada, los archivos de salida y los recursos de la base de datos deben estar en una unidad compartida, en un servidor de archivos o en alguna ubicación de acceso general. De lo contrario, todos los archivos deben cargarse en cada servidor que aloje un servidor Spectrum™ Technology Platform y deben estar ubicado en la misma ruta.

Una vez que haya iniciado sesión, puede utilizar normalmente Enterprise Designer. Las acciones que lleve a cabo se aplicarán en todas las instancias Spectrum™ Technology Platform del clúster en el que haya iniciado sesión.

## Encender un clúster

Si se detienen todos los nodos en un clúster, debe seguir este procedimiento para iniciar el clúster de forma segura y evitar la pérdida de datos.

1. En el último nodo que detuvo por último, quite los nodos de raíz e inicie el servidor.

**Aviso:** El primer nodo que encienda debe ser el último nodo que se detuvo, y ese nodo debe ser un nodo de raíz. Si se enciende otro nodo primero, se pueden perder datos, como el historial de trabajo y los parámetros de configuración. Si no sabe cuál fue el nodo que se detuvo último, busque el registro contenedor del nodo y consulte la marca de tiempo del mensaje de apagado. Encontrará el registro contenedor en: *Spectrum*

*Location\server\app\repository\logs\wrapper.log.*

- a) Abra este archivo en un editor de texto:

```
server/app/conf/spectrum-container.properties
```

- b) En la propiedad `spectrum.cluster.seeds`, quite todos los nombres de host y direcciones IP, excepto la de este servidor. Guarde los nombres de host y direcciones IP para volver a agregarlos más tarde.
- c) Guarde el archivo.
- d) Inicie el servidor.
- e) Espere a que el servidor de Spectrum™ Technology Platform se haya iniciado *por completo*.

Para saber si el servidor de Spectrum™ Technology Platform se inició por completo, consulte el registro contenedor: *Spectrum*

*Location\server\app\repository\logs\wrapper.log.* Aparece este mensaje cuando el servidor se inicia por completo:

```
Pitney Bowes Spectrum(TM) Technology Platform (Version Version Number)
Started.
```

- f) En el archivo de propiedades `spectrum-container.properties`, en la propiedad `spectrum.cluster.seeds`, agregue los nombres de host o direcciones IP que había quitado, separando cada uno con una coma.
  - g) Guarde y cierre el archivo. No es necesario que reinicie el servidor.
2. Iniciar los otros nodos del clúster.

**Aviso:** Asegúrese de esperar a que el primer nodo se haya iniciado *por completo* antes de encender los otros. Si se inician nodos adicionales antes de que finalice el inicio del primero, se pueden perder datos.

## Detener un clúster

Para detener un clúster completo:

1. Identifique cuáles son nodos de raíz. Para hacerlo, abra el archivo `SpectrumFolder/server/app/conf/spectrum-container.properties` y mire los nodos enumerados en la propiedad `spectrum.cluser.seeds`.
2. Detenga cada servidor de Spectrum™ Technology Platform del clúster y asegúrese de que el último nodo que detenga sea el nodo de raíz.
  - En Unix o Linux, cambie el directorio de trabajo al directorio `bin` del servidor de Spectrum™ Technology Platform, invoque el archivo de configuración, y luego escriba el siguiente comando: `./server.stop`.
  - En Windows, haga clic con el botón derecho en el ícono de Spectrum™ Technology Platform en la bandeja del sistema Windows y seleccione **Detener Spectrum™**.

**Aviso:** Para prevenir la pérdida de datos, el último nodo que detenga debe ser un nodo de raíz.
3. Tome nota de qué nodo fue el último que detuvo. Necesitará esta información al iniciar el clúster.
 

**Aviso:** Para prevenir la pérdida de datos cuando se inicie el clúster, el primer nodo que debe iniciar es el último nodo que detuvo, y ese nodo debe ser un nodo de raíz.

## Cómo eliminar un nodo de un clúster

Para eliminar un nodo de un clúster, detener el servidor. Spectrum™ Technology Platform

1. Detenga el nodo que desea eliminar:
  - En Unix o Linux, cambie el directorio de trabajo al directorio `bin` del servidor de Spectrum™ Technology Platform, invoque el archivo de configuración, y luego escriba el siguiente comando: `./server.stop`.
  - En Windows, haga clic con el botón derecho en el ícono de Spectrum™ Technology Platform en la bandeja del sistema y seleccione **Detener Spectrum™**.
2. Abra el archivo `server/app/conf/spectrum-container.properties` en un editor de texto y establezca `spectrum.cluster.enabled` en `false`.
3. En cada uno de los demás nodos del clúster, abra el archivo `spectrum-container.properties` y quite el nodo de la propiedad `spectrum.cluster.seeds`.

**Para usuarios del módulo Location Intelligence:** si desea mantener el nodo independiente y poder ejecutarlo fuera del clúster, vuelva a copiar el archivo original `repository.xml` y elimine las siguientes carpetas del directorio `/server/modules/spatial/jackrabbit` para cada instancia de Spectrum™ Technology Platform: repositorio, versión, espacios de trabajo. Reinicie el servidor e importe el contenido del repositorio.

## Administración de un clúster para el módulo Location Intelligence

### Configuración de un repositorio común

Debe configurar el módulo Location Intelligence para usar una base de datos común del repositorio en el clúster. Esto garantiza que los parámetros de configuración, metadatos geográficos y recursos con nombre asignado se administren en todo el clúster.

El repositorio se instala con un conjunto de recursos con nombre asignado, metadatos geográficos y archivos de configuración. Para migrar estos recursos al repositorio de base de datos común, estos se deben exportar desde la base de datos predeterminada del repositorio interno y volver a importar en la nueva base de datos del repositorio compartida.

Para la exportación y la importación masivas de contenido del repositorio, use los comandos `limrepo import` y `limrepo export` en la Utilidad de administración. Estos comandos le ofrecen la opción de conservar los permisos (consulte la sección Administración de la *Guía de Spectrum Spatial* para obtener instrucciones).

Siga los pasos que se describen para la base de datos de repositorio común, sea [PostgreSQL](#), [Oracle](#), o [Microsoft SQL Server](#).

### Configuración del sistema

Después de instalar Spectrum™ Technology Platform y de configurar un repositorio común, debe configurar su instancia antes de que pueda replicarlo en otra máquina virtual. Si no usa un entorno de máquina virtual, deberá realizar estos pasos en cada una de las instalaciones de Spectrum™ Technology Platform.

## Cómo configurar un recurso compartido de mapas

Para configurar un recurso compartido de mapas (una carpeta compartida de imágenes) en Spectrum™ Technology Platform primero necesita un directorio compartido de imágenes de mapas. Para crear un recurso compartido de mapas, consulte [Creación de un recurso compartido de archivos de imagen de mapa en Unix/Linux](#) en la página 79 o [Creación de un recurso compartido de archivos de imagen de mapa en Windows](#) en la página 79.

Una vez que se ha creado el directorio de imágenes de mapas, configure el recurso compartido de mapas:

1. Modifique la configuración de Mapping Service indicando una carpeta de imagen compartida y el servidor de equilibrio de carga. En ImageCache, cambie el parámetro Directorio a un directorio de imágenes común y cambie el parámetro AccessBaseURL a la dirección URL de la imagen de la máquina del equilibrador de carga.

Si está utilizando un entorno de máquina virtual, recuerde su dirección IP, ya que debe configurar la VM del equilibrador de carga en esta dirección IP.

Para las instalaciones Unix/Linux:

```
<ImageCache>
<Directory>/<spatial server
root>/server/modules/spatial/images</Directory>
<AccessBaseURL>http://<loadbalance_IP_address>/rest/Spatial/MappingService/internal/imageCache</AccessBaseURL>

  <FileExpire>30</FileExpire>
  <ScanInterval>30</ScanInterval>
</ImageCache>
```

Para las instalaciones Windows:

```
<ImageCache>
<Directory>\\server\Share\images</Directory>
<AccessBaseURL>http://<loadbalance_IP_address>/rest/Spatial/MappingService/internal/imageCache</AccessBaseURL>

  <FileExpire>30</FileExpire>
  <ScanInterval>30</ScanInterval>
</ImageCache>
```

2. Para las instalaciones Unix/Linux, debe configurar un enlace simbólico para permitir que las imágenes de mapa vayan al sistema de archivos compartidos.

Cree una subcarpeta `images` en una carpeta compartida montada, p. ej., `/mnt/<linux mount>/images`

```
cd /<spatial server root>/server/modules/spatial
rm -Rf images
ln -s /mnt/<linux mount>/images ./images
```

### Creación de un recurso compartido de archivos de imagen de mapa en Unix/Linux

El recurso compartido de archivos proporciona una carpeta para mantener las imágenes de mapa generadas por Spectrum Spatial. Cree una carpeta compartida accesible para todos los nodos de Spectrum. El recurso compartido de archivos no es necesario si los mapas se devuelven desde los servicios web como imágenes codificadas de base64.

Para crear un recurso compartido de archivos de imagen de mapa en Unix/Linux:

1. Monte una carpeta compartida en cada sistema operativo que albergue a Spectrum. Los siguientes comandos montan una unidad de disco en Microsoft Windows Server o una unidad de red compatible con CIFS.

```
mkdir /mnt/<linux mount>
mount -t cifs //<windows host>/<windows share> /mnt/<linux mount>-o
username=shareuser,password=sharepassword,domain=pb
```

2. Configure el recurso compartido de imágenes para que se cargue al inicio en `/etc/fstab`.

```
//<windows ip address for share>/share /path_to/mount cifs
username=server_user,password=secret,_netdev 0 0
```

### Creación de un recurso compartido de archivos de imagen de mapa en Windows

El recurso compartido de archivos proporciona una carpeta para mantener las imágenes de mapa generadas por Spectrum Spatial. Cree una carpeta compartida accesible para todos los nodos de Spectrum. El recurso compartido de archivos no es necesario si los mapas se devuelven desde los servicios web como imágenes codificadas de base64.

Para crear un recurso compartido de archivos de imagen de mapa en Windows:

1. En Windows Explorer, seleccione la carpeta de imagen que desea compartir.
2. Haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en **Compartir** o **Compartir con**.
3. Seleccione los usuarios que escribirán la carpeta de imagen. Estos usuarios deben tener privilegios de lectura/escritura.

### Modificación de configuraciones del Servicio OGC para agrupación en clústeres

Para garantizar que la agrupación en clústeres funcione cuando tiene un clúster Spectrum™ Technology Platform y un clúster del módulo Location Intelligence, debe efectuar cambios en los archivos de configuración de los servicios OGC usando Spatial Manager: desde las páginas de configuración de WFS, WMS y WMTS, modifique la dirección URL del recurso en línea (servicio) a la dirección IP y el puerto del equilibrador de carga. Para obtener más información, consulte la *Spatial Manager Guía* en la sección Utilidades de la *Guía de Spectrum Spatial*.

## Modificación de los archivos de propiedades de Java en todos los nodos

Debe cambiar el archivo de propiedad de Java en todos los nodos del clúster. Para modificar las propiedades de java de Spectrum™ Technology Platform:

1. Modifique el archivo `java.properties`, ubicado `en<spectrum>/server/modules/spatial/java.properties`, para indicar el servidor de equilibrio de carga.
2. Cambie `images.webapp.url` y todos los números de puerto y `host` de servicio, para indicar el servidor de equilibrio de carga.

## Configuración de puertos para varias instancias de Spectrum

Si tiene varias instancias de Spectrum™ Technology Platform en una sola máquina, debe cambiar los números de puerto.

Para cambiar los números de puerto para cada instancia de Spectrum™ Technology Platform:

1. Cambie todos los puertos en `<Spectrum root>/server/app/conf/spectrum-container.properties` por nuevos valores de puerto que no estén en uso. El puerto `http` refleja el número de puerto ingresado en el instalador.
2. Actualice el puerto `rmi` en `bootstrap.properties` en la carpeta `/<spectrum root>/server/modules/spatial` (por ejemplo, 11099). El valor predeterminado es 1099.

## Datos locales compartidos de Spectrum

Si está usando datos de archivo TAB en el sistema de archivos, estos datos deben estar en una ubicación compartida accesible para todas las instancias de Spectrum en el entorno de carga equilibrada. También es importante destacar que todos los recursos con nombre asignado en los datos de acceso del repositorio en el sistema de archivos se deben dirigir hacia esta ubicación compartida.

Cada VM o máquina que hospede Spectrum debe tener acceso a la unidad de disco compartida montada.

**Nota:** El uso de recursos con nombre asignado que dirigen hacia tablas de base de datos no requiere una unidad de disco compartida, ya que los recursos con nombre asignado en el repositorio no acceden a los datos que usan una ruta de archivo; en su lugar, estos usan una conexión con nombre asignado a los datos en la base de datos.

## Aseguramiento de las entidades protegidas que se configuran en todos los nodos

Si tiene planificado usar listas de control (ACL) en recursos con nombre asignado en un clúster del módulo Location Intelligence (nodos múltiples), realice todos los cambios asociados a los recursos en un solo nodo del clúster y, luego, use los comandos `limrepo` de la Utilidad de administración para sincronizar los cambios en las ACL con otros nodos (exportar e importar con la opción `-a`).  
When performing any administration work, for example, using Management Console, using Spatial



Manager, using Map Uploader, should be done on a single node, and then followed with a synchronization to other nodes using the `limrepo` Administration Utility commands.

For more information on the `limrepo` commands in the Administration Utility, see the Administration section of the *Spectrum Spatial Guide*.

**Nota:** Esta información se aplica solo en el caso de un clúster del módulo Location Intelligence. Si tiene un clúster Spectrum™ Technology Platform y un clúster del módulo Location Intelligence, entonces las ACL para recursos con nombre asignado se reflejan en todos los nodos tan pronto como son creadas apuntando hacia el equilibrador de carga. Si tiene un clúster Spectrum™ Technology Platform y un clúster del módulo Location Intelligence, le recomendamos apuntar utilidades, como Spatial Manager, al equilibrador de carga para que los recursos se sincronicen en forma automática.

# 7 - Uso de la Utilidad de administración

## In this section

---

Introducción a la Utilidad de administración	83
Cómo usar una secuencia de comandos con la Utilidad de administración	84
Módulo Location Intelligence	86
Módulo Enterprise Routing	92

## Introducción a la Utilidad de administración

La Utilidad de administración proporciona acceso de línea de comandos a varias funciones administrativas. Puede utilizarla en una secuencia de comandos, lo que le permitirá automatizar determinadas tareas administrativas. Del mismo modo, también puede utilizarla de manera interactiva. No todas las funciones administrativas están disponibles en la Utilidad de administración. Use Management Console para acceder a las funciones que no están disponibles en la Utilidad de administración.

**Nota:** La utilidad de administración requiere Java 8 o superior. Si instala la utilidad de administración en la misma computadora donde está instalado el servidor de Spectrum™ Technology Platform, Java 8 ya estará instalado, ya que está incluido en el servidor. Si desea instalar la utilidad de administración en otra computadora, asegúrese de que la computadora tenga instalado Java 8 o superior.

1. Abra un navegador web y acceda a la página de bienvenida de Spectrum™ Technology Platform:

`http://<nombre del servidor>:<puerto>`

Por ejemplo, si instaló Spectrum™ Technology Platform en una computadora denominada "MiPlataformaSpectrum" y utiliza el puerto HTTP predeterminado 8080, accederá a:

`http://MiPlataformaSpectrum:8080`

2. Haga clic en **Herramientas del cliente de la plataforma**.
3. Haga clic en **Clientes de línea de comandos**.
4. En **Utilidad de administración**, haga clic en **Descargar** y descargue el archivo comprimido a la computadora donde desee usar la Utilidad de administración.
5. Extraiga el contenido del archivo comprimido.
6. Para iniciar la interfaz de línea de comandos, realice una de las siguientes acciones:
  - Si está ejecutando el servidor en un sistema Unix o Linux, ejecute `cli.sh`.
  - Si está ejecutando el servidor en un sistema Windows, ejecute `cli.cmd`.

**Nota:** Si es necesario, modifique el archivo `.sh` o `.cmd` para utilizar la ruta de acceso a su instalación Java.

7. Conéctese al servidor Spectrum™ Technology Platform que desea administrar. Para conectarse al servidor, ejecute el siguiente comando.

```
connect --h servername:port --u username --p password --s SSLTrueOrFalse
```

Por ejemplo:

```
connect --h myserver:8080 --u admin --p myPassword1--s true
```

8. Después de que esté conectado, puede ejecutar los comandos. Tome en cuenta las siguientes sugerencias:
  - Para obtener una lista de comandos disponibles, escriba `ayuda` o presione la tecla de tabulación.
  - Para completar automáticamente un comando, escriba los primeros caracteres y luego presione la tecla de tabulación. Por ejemplo, si escribe `us` y luego presiona la tecla de tabulación, se completa automáticamente el comando `usuario`. Si presiona nuevamente la tecla de tabulación, aparecerá una lista de todos los comandos `usuario`.
  - Si el valor que especifica contiene un espacio, enciérreelo entre comillas dobles.
9. Cuando termine, escriba `salir` para salir de la Utilidad de administración.

## Cómo usar una secuencia de comandos con la Utilidad de administración

la Utilidad de administración puede ejecutar una serie de comandos desde un archivo de secuencia de comandos. Esto resulta útil si desea automatizar o estandarizar las acciones administrativas mediante el uso de una secuencia de comandos, en lugar de ejecutar manualmente los comandos con la Utilidad de administración o al usar Management Console.

1. Cree un archivo de secuencia de comandos con un editor de texto. Un archivo de secuencia de comandos contiene los comandos que se desea ejecutar.

Para agregar un comando a un archivo de secuencia de comandos, escriba el comando y los parámetros necesarios, como si fuera a ingresar el comando en el símbolo del sistema. Ingrese un comando por línea.

Para insertar comentarios en un archivo de secuencia de comandos, utilice la siguiente notación:

<code>/*</code>	Indica el inicio de un comentario de bloque.
<code>*/</code>	Indica el término de un comentario de bloque.
<code>//</code>	Indica un comentario en línea. Utilice solo al inicio de una línea.
<code>;</code>	Indica un comentario en línea. Utilice solo al inicio de una línea.

2. Guarde la secuencia de comandos en la computadora donde se ejecuta la Utilidad de administración o en una ubicación a la que se pueda acceder desde la computadora donde se ejecuta la Utilidad de administración. Puede usar cualquier extensión y nombre de usuario que desee. La extensión de archivo recomendada es `.cli`.
3. Para ejecutar la secuencia de comandos, realice una de las siguientes acciones:

Opción	Descripción
<b>Para ejecutar la secuencia en la línea de comando</b>	<p>Especifique lo siguiente en la línea de comando o en un lote o secuencia de comandos shell:</p> <pre>cli.cmd --cmdfile <i>ScriptFile</i></pre>
<b>Para ejecutar la secuencia de comandos de la utilidad de administración</b>	<p>Abra la Utilidad de administración y establezca la conexión con el servidor Spectrum™ Technology Platform mediante el uso del comando <code>connect</code>. Use el comando <code>script</code> para ejecutar la secuencia de comandos. Para obtener más información acerca de este comando, consulte <a href="#">script</a>.</p>

#### Ejemplo: mover flujos de datos desde Etapas a Producción

Se tienen tres flujos de datos: Deduplication, AddressValidation y DrivingDirections. Se dispone de un servidor de etapas donde se realizan los cambios a dichos flujos de datos y se prueban, y un entorno de producción donde los flujos de datos se ponen disposición para su ejecución. Se desea tener una manera automatizada y consistente de mover estos flujos de datos desde su servidor de etapas a su servidor de producción, de modo que se decide utilizar una secuencia de comandos de la Utilidad de administración para lograrlo. La secuencia de comandos puede tener la siguiente apariencia:

```
// Connect to the staging server
connect --h stagingserver:8080 --u allan12 --p something123

// Export from staging
dataflow export --d "Deduplication" --e true --o exported
dataflow export --d "AddressValidation" --e true --o exported
dataflow export --d "DrivingDirections" --e true --o exported

// Close connection to the staging server
close

// Connect to the production server
connect --h productionserver:8080 --u allan12 --p something123

// Import to production
dataflow import --f exported\Deduplication.df
dataflow import --f exported\AddressValidation.df
dataflow import --f exported\DrivingDirections.df

// Close the connection to the production server
close
```

# Módulo Location Intelligence

## limrepo export

**Nota:** Para recibir instrucciones sobre la instalación y ejecución de la Utilidad de administración, consulte [Introducción a la Utilidad de administración](#) en la página 83.

El comando `limrepo export` exporta recursos con nombre asignado (como tablas con nombre asignado) del repositorio Spectrum Spatial a un sistema de archivos local. Debe tener instalado el módulo Location Intelligence para utilizar este comando.

Los recursos se exportan con sus rutas completas del repositorio a la carpeta de destino. Por ejemplo, si ejecuta `limrepo export --s /Samples/NamedTables --o C:\export`, la herramienta crea `C:\export\Samples\NamedTables\WorldTable`, y así sucesivamente para cada tabla con nombre asignado dentro de la carpeta o el directorio `NamedTables`.

**Nota:** El comando `limrepo export` siempre exportará recursivamente todas las carpetas.

### Uso

```
limrepo export --s SourceRepositoryPath --o OutputFilePath
```

**Nota:** Para ver una lista de parámetros, escriba `help limrepo export`.

Requerido	Argumento	Descripción
Sí	<code>--s <i>SourceRepositoryPath</i></code>	Especifica la ruta al recurso o a una carpeta que se exportará.
Sí	<code>--o <i>OutputFilePath</i></code>	Especifica la ruta a una carpeta en el sistema de archivos locales donde desea realizar la exportación. Esta puede ser una nueva carpeta o una existente; sin embargo, una carpeta existente debe estar vacía, porque de lo contrario, se producirá una falla en la exportación.
No	<code>--q</code> or <code>--quiet</code>	Desactiva la visualización de los recursos copiados durante la exportación; es decir, opera en modo oculto.  Si no se especifica ningún indicador, el valor predeterminado es "true" (verdadero). Si no se

Requerido	Argumento	Descripción
		especifica el indicador, el valor predeterminado es "falso".
No	<code>--f or --fullpaths</code>	<p>Imprime la fuente de datos completa y las rutas de salida.</p> <p>Si no se especifica ningún indicador, el valor predeterminado es "true" (verdadero). Si no se especifica el indicador, el valor predeterminado es "falso".</p>
No	<code>--r or --recursive</code>	<p>Exporta recursivamente subcarpetas (secundarias de la fuente de datos especificada).</p> <p>Si no se especifica ningún indicador, el valor predeterminado es "true" (verdadero). Si no se especifica ningún indicador, el valor predeterminado es verdadero.</p>
No	<code>--c or --continueonerror</code>	<p>Continúa con la exportación si ocurre un error.</p> <p>Si no se especifica ningún indicador, el valor predeterminado es "true" (verdadero). Si no se especifica el indicador, el valor predeterminado es "falso".</p>
No	<code>--a or --acl</code>	<p>Preserva permisos existentes para los recursos exportados en la carpeta de exportación en el sistema de archivos local. Una lista de control de acceso (ACL) indica las operaciones que cada usuario o función puede realizar sobre un recurso con nombre asignado, como crear, ver, editar o eliminar.</p> <p>Si no se especifica ningún indicador, el valor predeterminado es "true" (verdadero). Si no se especifica el indicador, el valor predeterminado es "falso".</p>

**Ejemplo**

En este ejemplo se exportan los recursos con nombres asignados en la carpeta \Samples del repositorio a C:\myrepository\samples en su sistema de archivos local.

```
limrepo export --s /Samples --o C:\myrepository\samples
```

## limrepo import

**Nota:** Para recibir instrucciones sobre la instalación y ejecución de la Utilidad de administración, consulte [Introducción a la Utilidad de administración](#) en la página 83.

El comando `limrepo import` importa recursos con nombre asignado (como las tablas con nombre asignado) de un sistema de archivos local al repositorio de Spectrum Spatial. Debe tener instalado el módulo Location Intelligence para utilizar este comando.

Cuando importa, debe indicar la misma carpeta o directorio al que exportó previamente. Por ejemplo, si ejecuta `limrepo export --s /Samples/NamedTables --o C:\export`, la herramienta crea `C:\export\Samples\NamedTables\WorldTable`, y así sucesivamente para cada tabla con nombre asignado dentro de la carpeta o el directorio `NamedTables`. Los recursos se exportan con sus rutas completas del repositorio a la carpeta de destino. Si se ejecuta `limrepo import --s C:\export` se importa `WorldTable` nuevamente a `/Samples/NamedTables/WorldTable`.

**Nota:** El comando `limrepo import` siempre importará recursivamente todas las carpetas, incluidas las vacías.

Luego de realizar una importación, en muchos casos, tendrá que ajustar las conexiones con nombre asignado para apuntar hacia la nueva ruta con Spatial Manager. Por ejemplo, si los archivos TAB nativos se instalaron en "C:\myfiles" en la instancia de prueba y los mismos archivos se instalan en "E:\ApplicationData\Spectrum\Spatial\Spring2016", entonces esa conexión tendrá que corregirse en Spatial Manager después de la importación. Consulte la sección Utilidades de la *Guía Spectrum Spatial* para obtener instrucciones sobre el uso de Spatial Manager para editar una conexión con nombre asignado.

**Nota:** If you are using `limrepo import` to restore service configuration files that you exported from a pre-12.0 version of Spectrum™ Technology Platform, the files will automatically be modified to be compliant with version 12.0 and later (for example, the repository URLs will be removed).

### Uso

```
limrepo import --s SourceFilePath
```

**Nota:** Para ver una lista de parámetros, escriba `help limrepo import`.

Requerido	Argumento	Descripción
Sí	<code>--s <i>SourceFilePath</i></code>	Especifica la ruta al recurso o a una carpeta en el sistema de archivos local que se importará. Esta debe ser la carpeta raíz de una exportación anterior en el sistema de archivos local.



Requerido	Argumento	Descripción
No	<code>--q</code> or <code>--quiet</code>	<p>Desactiva la visualización de los recursos copiados durante la importación; es decir, opera en modo oculto.</p> <p>Si no se especifica ningún indicador, el valor predeterminado es "true" (verdadero). Si no se especifica el indicador, el valor predeterminado es "falso".</p>
No	<code>--u</code> or <code>--update</code>	<p>Especifica si se sobrescribirán recursos existentes si ya existen recursos con el mismo nombre en el servidor.</p> <p><b>verdadero</b> Si en el servidor existe un recurso con el mismo nombre que un recurso que va a importar, el recurso en el servidor se sobrescribirá. Esta es la configuración predeterminada si no se especifica el indicador o si se especifica el indicador sin un valor.</p> <p><b>falso</b> Si en el servidor existe un recurso con el mismo nombre que un recurso que va a importar, el recurso no se importará.</p>
No	<code>--f</code> or <code>--fullpaths</code>	<p>Imprime la fuente de datos completa y las rutas de salida.</p> <p>Si no se especifica ningún indicador, el valor predeterminado es "true" (verdadero). Si no se especifica el indicador, el valor predeterminado es "falso".</p>
No	<code>--c</code> or <code>--continueonerror</code>	<p>Continúa con la importación si ocurre un error.</p> <p>Si no se especifica ningún indicador, el valor predeterminado es "true" (verdadero). Si no se especifica el indicador, el valor predeterminado es "falso".</p>
No	<code>--a</code> or <code>--acl</code>	<p>Preserva cualquier permiso exportado previamente y lo combina con permisos existentes cuando importa los recursos. Una lista de control de acceso (Access Control List, ACL) indica las operaciones que cada usuario o función pueden realizar sobre un recurso con nombre asignado, como crear, ver, modificar o eliminar.</p>

Requerido Argumento	Descripción
	<p>Por ejemplo, un usuario tiene permisos de lectura y escritura sobre un recurso cuando se lo exporta. Si el usuario solo tiene permisos de lectura en el recurso cuando se lo importa, el permiso de escritura se le otorgará nuevamente una vez que finalice la importación correctamente.</p> <p>Los permisos en conflicto no pueden combinarse y se ignorarán. Las entradas ACL para usuarios y funciones que no existen en el repositorio de destino también se ignorarán.</p> <p>Si no se especifica ningún indicador, el valor predeterminado es "true" (verdadero). Si no se especifica el indicador, el valor predeterminado es "falso".</p> <p><b>Consejo:</b> Cuando se usa este indicador, el usuario en el servidor del cual realizó la exportación también debe existir en el servidor en el cual está importando. Por ejemplo, tiene un "usuario de prueba" con configuración del control de acceso y exporta los recursos con ACL desde un servidor, luego importa esos recursos con nombre asignado a otro servidor que no tiene un "usuario de prueba". En este caso, los recursos con nombre asignado se cargarán pero no la ACL.</p>

**Ejemplo**

En este ejemplo se importan los recursos con nombre asignado de C:\myrepository\samples de su sistema de archivos local.

```
limrepo import --s C:\myrepository\samples
```

## limrepo mwsimport

**Nota:** Para recibir instrucciones sobre la instalación y ejecución de la Utilidad de administración, consulte [Introducción a la Utilidad de administración](#) en la página 83.

El comando `limrepo mwsimport` en la Utilidad de administración de Spectrum™ Technology Platform le permite suministrar un mapa desde un archivo MapInfo Workspace (MWS) que se ha creado mediante MapInfo Pro o MapXtreme Workspace Manager en el repositorio Spectrum Spatial. La importación creará el mapa con nombre asignado y todos los recursos dependientes (capas,

tablas y conexiones). La conexión recibe un nombre mediante el agregado de "Conexión" al nombre del mapa. Las tablas y las capas con nombre asignado se crean en subcarpetas (NamedTables y NamedLayers, respectivamente).

Debe tener instalado el módulo Location Intelligence para utilizar este comando.

### Uso

```
limrepo mwsimport --s MWSFilePath --o Output --p ServerPath
```

**Nota:** Para ver una lista de parámetros, escriba `help limrepo mwsimport`.

Requerido	Argumento	Descripción
Sí	--s <i>MWSFilePath</i>	Especifica la ruta al archivo MWS en el sistema de archivos locales que se importará.
Sí	--o <i>Output</i>	Especifique la ruta para el mapa con nombre asignado en el repositorio. Todos los recursos se crearán dentro de la misma carpeta como el mapa con nombre asignado.
Sí	--p <i>ServerPath</i>	Especifica la ruta de archivo a la ubicación de los datos en el servidor. Esta ruta se utiliza para crear un conexión con nombre asignado al que luego hacen referencia todas las tablas con nombre asignado que se crean. Estas tablas utilizarán las rutas de archivos relativas a esa conexión con nombre asignado.
No	--l <i>LocalPath</i>	Especifica la ruta de archivo hacia la ubicación de los datos en el sistema de archivos locales, si MWS contiene rutas de archivos que no existen en el sistema de archivos del servidor. Todas las ocurrencias del valor específico en el archivo MWS se sustituirán con la ruta del servidor especificada. Si tiene rutas parciales en el archivo MWS, esto no es obligatorio; este suele ser el caso de cualquier elemento que se crea en MapXtreme.

#### Ejemplo

Este ejemplo importa un archivo MWS en la unidad D: (donde los datos del servidor están en C:\mydata) y abastece los recursos con nombre asignado a /Europe/Countries en el repositorio.

```
limrepo mwsimport --s D:\europe.mws --o /Europe/Countries --p C:\mydata
```

#### Resultado

Se crearon los siguientes recursos con nombre asignado:

```
/Europe/Countries/Europe (mapa con nombre asignado)
/Europe/Countries/EuropeConnection (conexión con nombre asignado)
/Europe/Countries/NamedTables/austria (tabla con nombre asignado)
/Europe/Countries/NamedTables/belgium (tabla con nombre asignado)
.
./Europe/Countries/NamedLayers/austria (capa con nombre asignado)
/Europe/Countries/NamedLayers/belgium (capa con nombre asignado)
..
```

## Módulo Enterprise Routing

### ermdb list

**Nota:** Para obtener instrucciones sobre cómo instalar y ejecutar la Utilidad de administración, consulte [Introducción a la Utilidad de administración](#) en la página 83.

El comando `ermdb list` recupera una lista de todos los recursos de base de datos de rutas actuales en el servidor. Debe tener instalado el módulo Enterprise Routing para utilizar este comando.

#### Uso

```
ermdb list
```

#### Ejemplo

Este ejemplo arroja todos los recursos de bases de datos en el servidor.

```
ermdb list
```

### ermdb get

**Nota:** Para recibir instrucciones sobre la instalación y ejecución de la Utilidad de administración, consulte [Introducción a la Utilidad de administración](#) en la página 83.

The `ermdb get` command allows you to return information on the routing databases configured on the server. Information returned is the name of the database, location of the database on the file

system (path), and the pool size configured for the database. Debe tener instalado el módulo Enterprise Routing para utilizar este comando.

### Uso

```
ermdb get database_name
```

**Nota:** Para ver una lista de parámetros, escriba `help ermdb import`.

Requerido	Argumento	Descripción
Sí	<code>--name</code> or <code>--n</code> <i>database_name</i>	Especifica el nombre del recurso de base de datos que devuelve los datos. No debe existir otro nombre igual en el servidor. Para una lista de recursos de bases de datos de rutas existentes, utilice el comando <code>ermdb list</code> .

### Ejemplo

This example returns the information for the database resources US from the server.

```
ermdb get --name US
```

## ermdb add

**Nota:** Para obtener instrucciones sobre cómo instalar y ejecutar la Utilidad de administración, consulte [Introducción a la Utilidad de administración](#) en la página 83.

El comando `ermdb add` crea un nuevo recurso de base de datos de rutas en el servidor. Debe tener instalado el módulo Enterprise Routing para utilizar este comando.

**Nota:** El comando `ermdb add` requiere un nombre exclusivo para cada base de datos que se agrega.

### Uso

```
ermdb add --name database_name --poolsize pool_size --path database_path
```

**Nota:** Para ver una lista de parámetros, escriba `help ermdb add`.

Requerido	Argumento	Descripción
Sí	<code>--name</code> or <code>--n</code> <i>database_name</i>	Especifica el nombre del recurso de la base de datos que se agregará. No debe existir otro nombre igual en el servidor. Para ver una lista de los

Requerido	Argumento	Descripción
		recursos de la base de datos de rutas actual, use el comando <code>ermdb list</code> .
No	<code>--poolsize</code> or <code>--s <i>pool_size</i></code>	Indica el número máximo de solicitudes simultáneas que manejará la base de datos. Si no se especifica, el valor predeterminado es 4. El rango aceptado para las solicitudes simultáneas es cualquier número entero entre 1 y 128.
Sí	<code>--path <i>database_path</i></code>	Especifica la ubicación de la base de datos de rutas en el servidor de archivos.

### Ejemplo

Este ejemplo agrega los recursos de la base de datos de Estados Unidos desde `E:/ERM-US/2014.09/driving/south` en el servidor.

```
ermdb add --name US --poolsize 10 --path E:
/ERM-US/2014.09/driving/south
```

## ermdb delete

**Nota:** Para recibir instrucciones sobre la instalación y ejecución de la Utilidad de administración, consulte [Introducción a la Utilidad de administración](#) en la página 83.

El comando `ermdb delete` elimina un recurso de base de datos de rutas existente del servidor. Debe tener instalado el módulo Enterprise Routing para utilizar este comando.

### Uso

```
ermdb delete --name database_name
```

**Nota:** Para ver una lista de parámetros, escriba `help ermdb delete`.

Requerido	Argumento	Descripción
Sí	<code>--name</code> or <code>--n <i>database_name</i></code>	Especifica el nombre del recurso de base de datos que se eliminará. Para una lista de recursos de bases de datos de rutas existentes, utilice el comando <code>ermdb list</code> .

**Ejemplo**

Este ejemplo elimina los recursos de base de datos de EE. UU. del servidor.

```
ermdb delete --name US
```

**ermdb modify**

**Nota:** Para obtener instrucciones sobre cómo instalar y ejecutar la Utilidad de administración, consulte [Introducción a la Utilidad de administración](#) en la página 83.

El comando `ermdb modify` modifica un recurso de base de datos de rutas actual en el servidor. Debe tener instalado el módulo Enterprise Routing para utilizar este comando.

**Uso**

```
ermdb modify --name database_name --poolsize pool_size --path database_path
```

**Nota:** Para ver una lista de parámetros, escriba `help ermdb modify`.

Requerido	Argumento	Descripción
Sí	<code>--name</code> or <code>--n</code> <i>database_name</i>	Especifica el nombre del recurso de la base de datos que se modificará. Para ver una lista de los recursos de la base de datos de rutas actual, use el comando <code>ermdb list</code> .
No	<code>--poolsize</code> or <code>--s</code> <i>pool_size</i>	Indica el número máximo de solicitudes simultáneas que manejará la base de datos. El rango aceptado para las solicitudes simultáneas es cualquier número entero entre 1 y 128. Debe especificar un nuevo tamaño de grupo o una nueva ruta de la base de datos.
No	<code>--path</code> <i>database_path</i>	Especifica la nueva ubicación de la base de datos de rutas en el servidor de archivos. Debe especificar un nuevo tamaño de grupo o una nueva ruta de la base de datos.

**Ejemplo**

Este ejemplo modifica el tamaño del grupo y la ruta de la base de datos para una fecha de actualización nueva.

```
ermdb modify --name US --poolsize 20 --path E:  
/ERM-US/2015.03/driving/south
```

## ermdb import

**Nota:** Para recibir instrucciones sobre la instalación y ejecución de la Utilidad de administración, consulte [Introducción a la Utilidad de administración](#) en la página 83.

El comando `ermdb import` le permite importar un archivo que se compone de configuraciones de base de datos de enrutamiento y crea los recursos de base de datos en el servidor. Puede crear el archivo de importación o usar el archivo que se crea mediante el comando `ermdb export`. Debe tener instalado el módulo Enterprise Routing para utilizar este comando.

El formato del archivo de importación es el que sigue a continuación:

```
[ { "product": "Spatial", "module": "routing", "name": "US", "maxActive": 4, "properties": {
  "DatasetPaths": "E:/ERM-US/2014.09/driving/northeast" } } ]
```

Cuando el `product` y el `módulo` deben ser `Spatial` y `Routing`, el `nombre` es el nombre de la base de datos, `maxActive` es la máxima cantidad de solicitudes simultáneas que desea que esta base de datos maneje (o el tamaño del grupo), y `DatasetPaths` es la ruta de los conjuntos de datos para el recurso de base de datos.

Puede agregar múltiples bases de datos en un archivo de importación (copie el ejemplo mencionado con anterioridad) y agregar múltiples conjuntos de datos para cada recurso de base de datos mediante el uso de punto y coma para separarlos.

**Nota:** Si desea especificar los caracteres UTF-8 en un archivo de importación, debe agregar la configuración `parameter file.encoding` de JVM al valor UTF-8 en el inicio del símbolo del sistema CLI. P. ej., `-Dfile.encoding=UTF-8`

### Uso

```
ermdb import --file file_name
```

**Nota:** Para ver una lista de parámetros, escriba `help ermdb import`.

Requerido	Argumento	Descripción
Sí	<code>--file</code> or <code>--f</code> <i>file_name</i>	Especifica el directorio y el nombre del archivo de importación.

### Ejemplo

En este ejemplo, se importan dos bases de datos US1 y US2, cada una de las cuales se compone de múltiples conjuntos de datos.

```
ermdb import --file E:/ERM-US/export/ermDbResource.txt
```

El archivo de entrada se define de la siguiente manera:



```
[ { "product": "Spatial", "module": "routing", "name": "US1", "maxActive": 4, "properties":
  { "DatasetPaths":
    "E:/ERM-US/2014.09/driving/northeast;E:/ERM-US/2014.09/driving/south" } }, {
  "product": "Spatial", "module": "routing", "name": "US2", "maxActive": 4, "properties":
  { "DatasetPaths":
    "E:/ERM-US/2014.09/driving/northwest;E:/ERM-US/2014.09/driving/central" } } ]
```

## ermdb export

**Nota:** Para recibir instrucciones sobre la instalación y ejecución de la Utilidad de administración, consulte [Introducción a la Utilidad de administración](#) en la página 83.

El comando `ermdb export` le permite exportar las bases de datos de rutas que se configuran en el servidor para un archivo. Este archivo luego puede utilizarse para importar en otra instancia mediante el uso del comando `ermdb import`, sea como copia de seguridad o para la migración de una instancia a otra. Debe tener instalado el módulo Enterprise Routing para utilizar este comando.

**Nota:** El comando `ermdb export` siempre creará un nombre de archivo de exportación `ermDbResource.txt`

### Uso

```
ermdb export --directorio directory_name
```

**Nota:** Para ver una lista de parámetros, escriba `help ermdb export`.

Requerido	Argumento	Descripción
No	<code>--directory</code> or <code>--o</code> <i>directory_name</i>	Especifica el nombre del directorio en el sistema de archivos en el cual se va a exportar el archivo de base de datos. El comando de exportación siempre creará un nombre de archivo de exportación <code>ermDbResource.txt</code> . Si este parámetro no se especifica, el archivo de exportación se creará en el directorio en el cual se ejecuta el comando de exportación.

### Ejemplo

En este ejemplo se crea un archivo de base de datos de exportación en el directorio `E:/ERM-US/export`.

```
ermdb export --directory E:/ERM-US/export
```

## erm getpointdata

**Nota:** Para obtener instrucciones sobre cómo instalar y ejecutar la Utilidad de administración, consulte [Introducción a la Utilidad de administración](#) en la página 83.

El comando `erm getpointdata` devuelve la información de los segmentos para un punto. Se obtienen los segmentos más cercanos para el punto especificado. Los tipos de información obtenidos son: ID del segmento, tipo de ruta, longitud, velocidad, dirección, tiempo, nombre de ruta, etc. Debe tener instalado el módulo Enterprise Routing para utilizar este comando.

### Uso

```
erm getpointdata --datasource db_resource --point "x,y,coordsys"
```

**Nota:** Para ver una lista de parámetros, escriba `help erm getpointdata`.

Requerido	Argumento	Descripción
Sí	<code>--datasource <i>db_resource</i></code>	Especifica el nombre del recurso de la base de datos del que se arrojarán datos. Para ver una lista de los recursos de la base de datos de rutas actual, use el comando <code>ermdb list</code> .
Sí	<code>--point "x,y,coordsys"</code>	Indica el punto para mostrar la información del segmento más cercano. El punto se especifica en el formato " <code>x,y,coordsys</code> ", donde <code>coordsys</code> es el sistema de coordenadas del punto.

### Ejemplo

Este ejemplo arroja los datos del segmento más cercano al punto especificado desde los recursos de la base de datos US\_NE configurados en el servidor.

```
erm getpointdata --datasource US_NE --point "-72,40,epsg:4326"
```

## erm getsegmentdata

**Nota:** Para recibir instrucciones sobre la instalación y ejecución de la Utilidad de administración, consulte [Introducción a la Utilidad de administración](#) en la página 83.

El comando `erm getsegmentdata` devuelve la información de los segmentos para una ID de un segmento determinado. Los tipos de información que se devuelven son; ID del segmento, tipo de

camino, longitud, velocidad, dirección, hora, nombre del camino, etc. Debe tener instalado el módulo Enterprise Routing para usar este comando.

### Uso

```
erm getsegmentdata --datasource db_resource --segmentid "segment_id"
```

**Nota:** Para ver una lista de parámetros, escriba `help erm getsegmentdata`.

Requerido	Argumento	Descripción
Sí	<code>--datasource <i>db_resource</i></code>	Especifica el nombre del recurso de base de datos que devuelve los datos. Para una lista de recursos de bases de datos de rutas existentes, utilice el comando <code>ermdb list</code> .
Sí	<code>--segmentid "<i>segment_id</i>"</code>	Indica el segmento para devolver la información. El segmento se especifica en el formato establecido en los datos. Por ejemplo, <code>"7e3396fc:6e5251"</code> .

### Ejemplo

Este ejemplo devuelve los datos para el segmento especificado en los recursos de la base de datos US\_NE que se configuran en el servidor.

```
erm getpointdata --datasource US_NE --segmentid
"7e3396fc:6e5251"
```

## erm createpointupdate

**Nota:** Para obtener instrucciones sobre cómo instalar y ejecutar la Utilidad de administración, consulte [Introducción a la Utilidad de administración](#) en la página 83.

El comando `erm createpointupdate` reemplaza los datos de ruta del segmento más cercano para un punto determinado. Este comando le permite establecer o cambiar la velocidad o excluir una sección de la ruta. Debe tener instalado el módulo Enterprise Routing para utilizar este comando.

**Nota:** El tipo de actualización persistente solo es válida para el recurso de datos específico y es posible que no sea válida después de una actualización de datos.

### Uso

```
erm createpointupdate --datasource db_resource --point "x,y,coordsys" --exclude
--velocity velocity_value --velocityunit velocity_unit --velocityadjustment
velocity_adjustment_value --velocitypercentage velocity_percentage_value
```

**Nota:** Para ver una lista de parámetros, escriba `help erm createpointupdate`.

Requerido	Argumento	Descripción
Sí	<code>--datasource <i>db_resource</i></code>	Especifica el nombre del recurso de la base de datos para reemplazar los datos. Para ver una lista de los recursos de la base de datos de rutas actual, use el comando <code>ermdb list</code> .
Sí	<code>--point "x,y,coordsys"</code>	Indica el punto para reemplazar la información del segmento más cercano. El punto se especifica en el formato "x,y,coordsys", donde <i>coordsys</i> es el sistema de coordenadas del punto.
No	<code>--exclude</code>	Excluye el punto especificado de todos los cálculos de ruta. Al tener este parámetro en el comando, se especifica si se excluye el punto o no.
No	<code>--velocity <i>velocity_value</i></code>	Define una actualización de velocidad donde usted especifica la nueva velocidad del punto especificando la nueva velocidad. La unidad predeterminada es mph (millas por hora), a menos que especifique el parámetro <code>velocityunit</code> .
No	<code>--velocityunit <i>velocity_unit</i></code>	Define una unidad de velocidad para los reemplazos de <code>velocity</code> o <code>velocityadjustment</code> . El valor predeterminado es mph (millas por hora). Para actualizaciones de velocidad, la unidad de velocidad puede tener uno de los siguientes valores: km/h (kilómetros por hora), mps (metros por segundo) o mph (millas por hora).
No	<code>--velocityadjustment <i>velocity_adjustment_value</i></code>	Define una actualización de velocidad donde usted define un cambio en la velocidad del punto, especificando el cambio en la velocidad (unidad y valor). Los valores de velocidad se pueden aumentar (valor positivo) o disminuir (valor negativo). La unidad predeterminada es mph (millas por hora), a menos que especifique el parámetro <code>velocityunit</code> .
No	<code>--velocitypercentage <i>velocity_percentage_value</i></code>	Define una actualización de velocidad donde usted define un aumento en la velocidad del punto, ya sea especificando un porcentaje para aumentar (valor positivo) o disminuir (valor negativo) la velocidad.

**Ejemplos**

Este ejemplo reemplaza la velocidad del punto a 15 mph, desde los recursos de la base de datos US\_NE configurados en el servidor.

```
erm createpointupdate --datasource US_NE --point
"-72,40,epsg:4326" --velocity 15 --velocityunit mph
```

Este ejemplo excluye el punto especificado desde los recursos de la base de datos US\_NE configurados en el servidor.

```
erm createpointupdate --datasource US_NE --point
"-72,40,epsg:4326" --exclude
```

Este ejemplo reemplaza la velocidad del punto aumentándola a 45 km/h, desde los recursos de la base de datos US\_NE configurados en el servidor.

```
erm createpointupdate --datasource US_NE --point
"-72,40,epsg:4326" --velocityadjustment 45 velocityunit kph
```

Este ejemplo reemplaza la velocidad del punto disminuyéndola en un 60 por ciento, desde los recursos de la base de datos US\_NE configurados en el servidor.

```
erm createpointupdate --datasource US_NE --point
"-72,40,epsg:4326" --velocitypercentage -60
```

## erm resetpointupdate

**Nota:** Para recibir instrucciones sobre la instalación y ejecución de la Utilidad de administración, consulte [Introducción a la Utilidad de administración](#) en la página 83.

El comando `erm resetpointupdate` devuelve las sustituciones del estado original de los datos . Debe tener instalado el módulo Enterprise Routing para utilizar este comando.

### Uso

```
erm resetpointupdate --datasource db_resource --point "x,y,coordsys" --resettype
reset_type
```

**Nota:** Para ver una lista de parámetros, escriba `help erm resetpointupdate`.

Requerido	Argumento	Descripción
Sí	<code>--datasource <i>db_resource</i></code>	Especifica el nombre del recurso de base de datos que tiene las sustituciones. Para una lista de recursos de bases de datos de rutas existentes, utilice el comando <code>ermdb list</code> .

Requerido	Argumento	Descripción				
Sí	<code>--point "x,y,coordsys"</code>	Indica el punto donde se encuentran las sustituciones existentes. El punto se especifica en el formato "x,y,coordsys", donde <i>coordsys</i> es el sistema de coordenadas del punto.				
Sí	<code>--resettype reset_type</code>	El tipo de sustitución para eliminar (deshacer). <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td><b>velocidad</b></td> <td>Elimina una actualización de velocidad.</td> </tr> <tr> <td><b>Excluir</b></td> <td>Elimina una actualización de exclusión.</td> </tr> </table>	<b>velocidad</b>	Elimina una actualización de velocidad.	<b>Excluir</b>	Elimina una actualización de exclusión.
<b>velocidad</b>	Elimina una actualización de velocidad.					
<b>Excluir</b>	Elimina una actualización de exclusión.					

**Ejemplo**

Este ejemplo restablece una sustitución de exclusión existente para un punto determinado, en los recursos de la base de datos US\_NE que se configuran en el servidor.

```
erm resetpointupdate --datasource US_NE --point
"-72,40,epsg:4326" --resettype exclude
```

## erm createsegmentupdate

**Nota:** Para obtener instrucciones sobre cómo instalar y ejecutar la Utilidad de administración, consulte [Introducción a la Utilidad de administración](#) en la página 83.

El comando `erm createsegmentupdate` reemplaza los datos de ruta del segmento especificado. Este comando le permite establecer o cambiar la velocidad, excluir una sección de la ruta o cambiar el tipo de camino. Debe tener instalado el módulo Enterprise Routing para utilizar este comando.

**Nota:** El tipo de actualización persistente solo es válida para el recurso de datos específico y es posible que no sea válida después de una actualización de datos.

**Uso**

```
erm createsegmentupdate --datasource db_resource --segmentid "segment_id"
--exclude --velocity velocity_value --velocityunit velocity_unit --velocityadjustment
velocity_adjustment_value --velocitypercentage velocity_percentage_value --roadtype
road_type
```

**Nota:** Para ver una lista de parámetros, escriba `help erm createsegmentupdate`.

Requerido	Argumento	Descripción
Sí	<code>--datasource <i>db_resource</i></code>	Especifica el nombre del recurso de base de datos que reemplaza los datos. Para ver una lista de los recursos de la base de datos de rutas actual, use el comando <code>ermdb list</code> .
Sí	<code>--segmentid "<i>segment_id</i>"</code>	Indica el segmento que se reemplazará. El segmento se especifica en el formato especificado en los datos. Por ejemplo, " <code>7e3396fc:6e5251</code> ".
No	<code>--exclude</code>	Excluye el segmento especificado de todos los cálculos de ruta. Al tener este parámetro en el comando, se especifica si se excluye el segmento o no.
No	<code>--velocity <i>velocity_value</i></code>	Define una actualización de velocidad donde usted especifica la nueva velocidad del segmento especificando la nueva velocidad. La unidad predeterminada es mph (millas por hora), a menos que especifique el parámetro <code>velocityunit</code> .
No	<code>--velocityunit <i>velocity_unit</i></code>	Define una unidad de velocidad para los reemplazos de <code>velocity</code> o <code>velocityadjustment</code> . El valor predeterminado es mph (millas por hora). Para actualizaciones de velocidad, la unidad de velocidad puede tener uno de los siguientes valores: km/h (kilómetros por hora), mps (metros por segundo) o mph (millas por hora).
No	<code>--velocityadjustment <i>velocity_adjustment_value</i></code>	Define una actualización de velocidad donde usted define un cambio en la velocidad del segmento, especificando el cambio en la velocidad (unidad y valor). Los valores de velocidad se pueden aumentar (valor positivo) o disminuir (valor negativo). La unidad predeterminada es mph (millas por hora), a menos que especifique el parámetro <code>velocityunit</code> .
No	<code>--velocitypercentage <i>velocity_percentage_value</i></code>	Define una actualización de velocidad donde usted define un aumento en la velocidad del segmento especificando un porcentaje para aumentar (valor positivo) o disminuir (valor negativo) la velocidad.
No	<code>--roadtype <i>road_type</i></code>	Define el nuevo tipo de ruta para el segmento.

**Ejemplos**

Este ejemplo reemplaza la velocidad del segmento a 15 mph, desde los recursos de la base de datos US\_NE configurados en el servidor.

```
erm createsegmentupdate --datasource US_NE --segmentid
"7e3396fc:6e5251" --velocity 15 --velocityunit mph
```

Este ejemplo excluye el segmento especificado desde los recursos de la base de datos US\_NE configurados en el servidor.

```
erm createsegmentupdate --datasource US_NE --segmentid
"7e3396fc:6e5251" --exclude
```

Este ejemplo reemplaza la velocidad del segmento aumentándola a 45 km/h, desde los recursos de la base de datos US\_NE configurados en el servidor.

```
erm createsegmentupdate --datasource US_NE --segmentid
"7e3396fc:6e5251" --velocityadjustment 45 velocityunit kph
```

Este ejemplo reemplaza la velocidad del segmento disminuyéndola en un 60 por ciento, desde los recursos de la base de datos US\_NE configurados en el servidor.

```
erm createsegmentupdate --datasource US_NE --segmentid
"7e3396fc:6e5251" --velocitypercentage -60
```

Este ejemplo reemplaza el tipo de ruta del segmento hasta el ferry, desde los recursos de la base de datos US\_NE configurados en el servidor.

```
erm createsegmentupdate --datasource US_NE --segmentid
"7e3396fc:6e5251" --roadtype ferry
```

**erm resetsegmentupdate**

**Nota:** Para recibir instrucciones sobre la instalación y ejecución de la Utilidad de administración, consulte [Introducción a la Utilidad de administración](#) en la página 83.

El comando `erm resetsegmentupdate` devuelve las sustituciones del estado original de los datos. Debe tener instalado el módulo Enterprise Routing para utilizar este comando.

*Uso*

```
erm resetsegmentupdate --datasource db_resource --segmentid "segment_id"
--resettype reset_type
```

**Nota:** Para ver una lista de parámetros, escriba `help erm resetsegmentupdate`.



Requerido	Argumento	Descripción
Sí	<code>--datasource <i>db_resource</i></code>	Especifica el nombre del recurso de base de datos que tiene las sustituciones. Para una lista de recursos de bases de datos de rutas existentes, utilice el comando <code>ermdb list</code> .
Sí	<code>--segment "<i>segment_id</i>"</code>	Indica el segmento donde se encuentran las sustituciones existentes. El segmento se especifica en el formato establecido en los datos. Por ejemplo, <code>"7e3396fc:6e5251"</code> .
Sí	<code>--resettype <i>reset_type</i></code>	El tipo de sustitución para eliminar (deshacer). <ul style="list-style-type: none"> <li><b>velocidad</b>      Elimina una actualización de velocidad.</li> <li><b>Excluir</b>        Elimina una actualización de exclusión.</li> <li><b>roadtype</b>       Elimina una actualización del tipo de camino.</li> </ul>

**Ejemplo**

Este ejemplo restablece una sustitución del tipo de camino existente para un segmento determinado, en los recursos de la base de datos US\_NE que se configuran en el servidor.

```
erm resetpointupdate --datasource US_NE --point
"7e3396fc:6e5251" --resettype roadtype
```

## erm getsegmentupdates

**Nota:** Para obtener instrucciones sobre cómo instalar y ejecutar la Utilidad de administración, consulte [Introducción a la Utilidad de administración](#) en la página 83.

El comando `erm getsegmentupdates` arroja una lista de sustituciones en los datos de rutas para los segmentos especificados. Debe tener instalado el módulo Enterprise Routing para utilizar este comando.

**Nota:** `segmentids` es un parámetro opcional. Si no se especifican ID de segmentos, se obtienen sustituciones de todos los segmentos disponibles.

### Uso

```
erm getsegmentupdates --datasource db_resource --segmentids "segment_ids"
```

**Nota:** Para ver una lista de parámetros, escriba `help erm getsegmentupdates`.

Requerido	Argumento	Descripción
Sí	<code>--datasource <i>db_resource</i></code>	Especifica el nombre del recurso de la base de datos que tiene sustituciones. Para ver una lista de los recursos de la base de datos de rutas actual, use el comando <code>ermdb list</code> .
No	<code>--segmentids "<i>segment_ids</i>"</code>	Una lista separada por comas de las ID de segmentos para obtener la información de sustitución. Los segmentos se especifican en el formato especificado en los datos. Por ejemplo, <code>"7e3396fc:6e5251"</code> .

#### Ejemplo

Este ejemplo arroja las sustituciones de un segmento desde los recursos de la base de datos US\_NE configurados en el servidor.

```
erm getsegmentupdates --datasource US_NE --segmentids
"7e3396fc:6e5251"
```

## erm createroadtypeupdate

**Nota:** Para recibir instrucciones sobre la instalación y ejecución de la Utilidad de administración, consulte [Introducción a la Utilidad de administración](#) en la página 83.

El comando `erm createroadtypeupdate` reemplaza los datos de ruta del tipo de camino especificado. Este comando le permite configurar o cambiar la velocidad de la ruta para el tipo de camino particular. Debe tener instalado el módulo Enterprise Routing para utilizar este comando.

**Nota:** El tipo de actualización persistente solo es válida para un recurso de datos específico y es posible que no sea válido después de una actualización de datos.

#### Uso

```
erm createroadtypeupdate --datasource db_resource --roadtype "road_type"
--velocity velocity_value --velocityunit velocity_unit --velocityadjustment
velocity_adjustment_value --velocitypercentage velocity_percentage_value --roadtype
road_type
```

**Nota:** Para ver una lista de parámetros, escriba `help erm createroadtypeupdate`.

Requerido	Argumento	Descripción
Sí	<code>--datasource <i>db_resource</i></code>	Especifica el nombre del recurso de base de datos que reemplaza los datos. Para una lista de recursos de bases de datos de rutas existentes, utilice el comando <code>ermdb list</code> .
Sí	<code>--roadtype "<i>road_type</i>"</code>	Indica el tipo de camino que se va a reemplazar. El tipo de camino puede ser una de las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• camino de acceso</li> <li>• camino secundario</li> <li>• conector</li> <li>• ferry</li> <li>• sendero</li> <li>• camino de acceso limitado, zona urbana de alta densidad</li> <li>• camino de acceso limitado, zona rural</li> <li>• camino de acceso limitado, zona suburbana</li> <li>• camino de acceso limitado, zona urbana</li> <li>• camino local, zona urbana de alta densidad</li> <li>• camino local, zona rural</li> <li>• camino local, zona suburbana</li> <li>• camino local, zona urbana</li> <li>• camino local principal, zona urbana de alta densidad</li> <li>• camino local principal, zona rural</li> <li>• camino local principal, zona suburbana</li> <li>• camino local principal, zona urbana</li> <li>• camino principal, zona urbana de alta densidad</li> <li>• camino principal, zona rural</li> <li>• camino principal, zona suburbana</li> <li>• camino principal, zona urbana</li> <li>• camino local secundario, zona urbana de alta densidad</li> <li>• camino local secundario, zona rural</li> <li>• camino local secundario, zona suburbana</li> <li>• camino local secundario, zona urbana</li> <li>• camino normal, zona urbana de alta densidad</li> <li>• camino normal, zona rural</li> <li>• camino normal, zona urbana</li> </ul>

Requerido	Argumento	Descripción
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• carretera principal, zona urbana de alta densidad</li> <li>• carretera principal, zona rural</li> <li>• carretera principal, zona suburbana</li> <li>• carretera principal, zona urbana</li> <li>• camino en pendiente, zona urbana de alta densidad</li> <li>• camino en pendiente, acceso limitado</li> <li>• camino principal en pendiente</li> <li>• carretera principal en pendiente</li> <li>• camino en pendiente, zona rural</li> <li>• carretera secundaria en pendiente</li> <li>• camino en pendiente, zona urbana</li> <li>• camino en pendiente, zona suburbana</li> <li>• carretera secundaria, zona urbana de alta densidad</li> <li>• carretera secundaria, zona rural</li> <li>• carretera secundaria, zona suburbana</li> <li>• carretera secundaria, zona urbana</li> </ul>
No	<code>--velocity <i>velocity_value</i></code>	Define una actualización de velocidad donde define la nueva velocidad del tipo de camino mediante la especificación de la nueva velocidad. La unidad predeterminada mph(millas por hora), a menos que especifique el parámetro <code>velocityunit</code> .
No	<code>--velocityunit <i>velocity_unit</i></code>	Define una unidad de velocidad para los reemplazos de <code>velocity</code> o <code>velocityadjustment</code> . El valor predeterminado es mph(millas por hora). Para actualizaciones de velocidad, la unidad de velocidad puede tener uno de los siguientes valores: km/h (kilómetros por hora), mps (metros por segundo) o mph (millas por hora).
No	<code>--velocityadjustment <i>velocity_adjustment_value</i></code>	Define una actualización de velocidad donde define un cambio en la velocidad del tipo de camino especificando el cambio en la velocidad (unidad y valor). Los valores de velocidad se pueden aumentar (valor positivo) o disminuir (valor negativo). La unidad predeterminada mph(millas por hora), a menos que especifique el parámetro <code>velocityunit</code> .

Requerido	Argumento	Descripción
No	<code>--velocitypercentage</code> <code>velocity_percentage_value</code>	Define una actualización de velocidad donde define un aumento en la velocidad del tipo de camino especificando un porcentaje para aumentar (valor positivo) o disminuir (valor negativo) la velocidad.

### Ejemplos

Este ejemplo reemplaza la velocidad de un tipo de camino de 25 km/h en los recursos de la base de datos US\_NE que se configuran en el servidor.

```
erm createsegmentupdate --datasource US_NE --roadtype "normal
road suburban" --velocity 25 --velocityunit kph
```

Este ejemplo aumenta la velocidad de un tipo de camino especificado a 50 km/h en los recursos de la base de datos US\_NE que se configuran en el servidor.

```
erm createsegmentupdate --datasource US_NE --roadtype "normal
road suburban" --velocityadjustment 50 --velocityunit mph
```

Este ejemplo reemplaza la velocidad del tipo de camino, para ello disminuye la velocidad en un 65 por ciento en los recursos de la base de datos US\_NE que se configuran en el servidor.

```
erm createsegmentupdate --datasource US_NE --roadtype "normal
road suburban" --velocitypercentage -65
```

## erm resetroadtypeupdate

**Nota:** Para recibir instrucciones sobre la instalación y ejecución de la Utilidad de administración, consulte [Introducción a la Utilidad de administración](#) en la página 83.

El comando `erm resetroadtypeupdate` devuelve las sustituciones del estado original de los datos. Debe tener instalado el módulo Enterprise Routing para utilizar este comando.

### Uso

```
erm resetroadtypeupdate --datasource db_resource --roadtype "road_type"
```

**Nota:** Para ver una lista de parámetros, escriba `help erm resetroadtypeupdate`.

Requerido	Argumento	Descripción
Sí	<code>--datasource</code> <i>db_resource</i>	Especifica el nombre del recurso de base de datos que tiene las sustituciones. Para una lista de recursos de bases de datos de rutas existentes, utilice el comando <code>ermdb list</code> .

Requerido	Argumento	Descripción
Sí	<code>--roadtype "road_type"</code>	Indica el tipo de camino que tiene las sustituciones existentes. Para acceder a una lista de los tipo de camino, consulte <a href="#">erm createroadtypeupdate</a> en la página 106.

**Ejemplo**

Este ejemplo restablece la sustitución del tipo de camino "camino normal, zona suburbana", en los recursos de la base de datos US\_NE que se configuran en el servidor.

```
erm resetpointupdate --datasource US_NE --roadtype "normal road
suburban"
```

## erm getroadtypeupdates

**Nota:** Para obtener instrucciones sobre cómo instalar y ejecutar la Utilidad de administración, consulte [Introducción a la Utilidad de administración](#) en la página 83.

El comando `erm getroadtypeupdates` arroja una lista de reemplazos en los datos de rutas para los tipos de rutas especificados. Debe tener instalado el módulo Enterprise Routing para utilizar este comando.

**Nota:** `roadtypes` es un parámetro opcional. Si no se especifican tipos de rutas, se obtienen reemplazos de todos los tipos de ruta disponibles.

**Uso**

```
erm getsegmentupdates --datasource db_resource --roadtypes "road_types"
```

**Nota:** Para ver una lista de parámetros, escriba `help erm getsegmentupdates`.

Requerido	Argumento	Descripción
Sí	<code>--datasource <i>db_resource</i></code>	Especifica el nombre del recurso de la base de datos que tiene sustituciones. Para ver una lista de los recursos de la base de datos de rutas actual, use el comando <code>ermdb list</code> .
No	<code>--roadtypes "road_types"</code>	Una lista separada por comas de los tipos de ruta para obtener la información de reemplazo. Para ver a una lista de los tipos de calle, consulte <a href="#">erm createroadtypeupdate</a> en la página 106.

**Ejemplo**

Este ejemplo arroja las sustituciones para el tipo de ruta "normal road urban" desde los recursos de la base de datos US\_NE configurados en el servidor.

```
erm getsegmentupdates --datasource US_NE --roadtypes "normal
road urban"
```

## erm getallupdates

**Nota:** Para recibir instrucciones sobre la instalación y ejecución de la Utilidad de administración, consulte [Introducción a la Utilidad de administración](#) en la página 83.

El comando `erm getallupdates` devuelve una lista de las sustituciones para un recurso de base de datos de rutas específico. Debe tener instalado el módulo Enterprise Routing para utilizar este comando.

**Uso**

```
erm getsegmentupdates --datasource db_resource --segmentids "segment_ids"
```

**Nota:** Para ver una lista de parámetros, escriba `help erm getallupdates`.

Requerido	Argumento	Descripción
Sí	<code>--datasource <i>db_resource</i></code>	Especifica el nombre del recurso de base de datos que tiene las sustituciones. Para una lista de recursos de bases de datos de rutas existentes, utilice el comando <code>ermdb list</code> .

**Ejemplo**

Este ejemplo devuelve todas las sustituciones en los recursos de la base de datos US\_NE que se configuran en el servidor.

```
erm getallupdates --datasource US_NE
```

## erm resetallupdates

**Nota:** Para recibir instrucciones sobre la instalación y ejecución de la Utilidad de administración, consulte [Introducción a la Utilidad de administración](#) en la página 83.

El comando `erm resetallupdates` devuelve todas las sustituciones del estado original de los datos. Debe tener instalado el módulo Enterprise Routing para utilizar este comando.

### Uso

```
erm resetallupdates --datasource db_resource
```

**Nota:** Para ver una lista de parámetros, escriba `help erm resetallupdates`.

Requerido	Argumento	Descripción
Sí	<code>--datasource <i>db_resource</i></code>	Especifica el nombre del recurso de base de datos que tiene las sustituciones. Para una lista de recursos de bases de datos de rutas existentes, utilice el comando <code>ermdb list</code> .

### Ejemplo

Este ejemplo restablece todas las sustituciones en los recursos de la base de datos US\_NE que se configuran en el servidor.

```
erm resetallupdates --datasource US_NE
```



# 8 - Módulo Enterprise Routing

## In this section

---

Especificación de las opciones de servicio/etapa predeterminadas	114
Vista previa de un servicio/etapa	114
Obtención de datos de rutas con Management Console	117

## Especificación de las opciones de servicio/etapa predeterminadas

Las opciones predeterminadas controlan el comportamiento predeterminado de cada servicio o etapa de su sistema. Puede especificar un valor predeterminado para cada opción. La opción predeterminada entra en efecto cuando una solicitud no define explícitamente un valor para una opción dada. Estas opciones predeterminadas también son la configuración utilizada de forma predeterminada cuando se crea un flujo de datos en Enterprise Designer mediante este servicio.

Para obtener información sobre las opciones, consulte las secciones Etapas, Recursos y Datos en la *Guía de Spectrum Spatial* que se aplican al módulo Enterprise Routing.

**Nota:** Las actualizaciones persistentes no se administran con el uso de Management Console. Para realizar actualizaciones persistentes, utilice la funcionalidad de la línea de comandos Spectrum en la Utilidad de administración.

**Nota:** El servicio Get Route Data en Management Console no establece opciones predeterminadas, sino que es una forma interactiva de devolver datos de rutas para los segmentos. Para obtener más información sobre Get Route Data, consulte [Obtención de datos de rutas con Management Console](#) en la página 117.

1. Abra Management Console.
2. Haga clic en **Servicios**.
3. Haga clic en el módulo que desea (módulo Enterprise Routing).
4. Haga clic en el servicio que desea configurar en la lista de la izquierda.
5. Configure las opciones del servicio. La mayoría de los servicios tienen varios tipos de opciones que aparecen en diferentes fichas.
6. Haga clic en **Guardar**.

## Vista previa de un servicio/etapa

Puede obtener una vista previa de los resultados de un servicio en Management Console mediante la ficha Vista previa del servicio. La vista previa puede ser útil para ayudarlo a decidir qué opciones especificar porque inmediatamente puede ver el efecto que tienen diferentes opciones sobre los datos que arroja el servicio o la etapa.

1. Abra Management Console.
2. Vaya al menú **Servicios** y seleccione el servicio del cual desea ver la vista previa.

3. Haga clic en la ficha **Preview**.
4. Ingrese la información de prueba en cada campo.

A continuación se brindan algunos consejos para utilizar la vista previa:

- No es necesario ingresar datos en todos los campos. Dejar un campo vacío da como resultado el uso de una cadena vacía para la vista previa.
- Si desea obtener una vista previa del efecto que se produce cuando se pasa un valor nulo en un campo, haga clic en el ícono Desactivar junto al campo:

#### Registros de entrada





##### ▼ Registro de entrada 1

AddressLine1



AddressLine2


- Puede ver la vista previa de varios registros a la vez. Para añadir un registro, haga clic en el botón Añadir .
- Puede importar los datos de prueba de un archivo. Para importar datos, haga clic en el botón Importar . Seleccione el **nombre de Archivo** y el **separador de Campo**. Cabe destacar que:
  - La primera fila del archivo debe ser un registro de encabezado. Los nombres de campos en el encabezado deben coincidir con los nombres de campos requeridos por el servicio.
  - La cantidad máxima de registros que se puede importar es cinco.
  - Si el archivo utiliza un espacio como separador de campo, los valores de campo deben rodearse de comillas. A continuación se brinda un ejemplo de un archivo que utiliza un espacio como separador de campo:

```
AddressLine1 AddressLine2 City StateProvince PostalCode
"One Global View" "" "Troy" "NY" "12180"
"3001 Summer St" "" "Stamford" "CT" "06926"
"224 N Michigan Ave" "Suite 300" "Chicago" "IL" ""
```

- Para borrar todos los registros, haga clic en el botón Eliminar en la parte superior del área de vista previa:



- Para eliminar un registro individual, pase el mouse sobre el nombre del registro de entrada (por ejemplo, "Input Record 1") y haga clic en el botón Eliminar junto al nombre del registro:



- Si el servicio recibe datos de entrada jerárquicos:
  - Para agregar registros secundarios, pase el mouse sobre el registro principal y haga clic en el botón Añadir.
  - Para eliminar todos los registros secundarios de uno principal, pase el mouse sobre el registro principal y haga clic en el botón Eliminar.
  - Para eliminar registros secundarios individuales, pase el mouse sobre el registro secundario y haga clic en el botón Eliminar.

##### 5. Haga clic en **Run Preview**.

El servicio procesa los registros de entrada y muestra los resultados.

6. Revise los datos de salida y asegúrese de que los resultados son lo que quería obtener del servicio o la etapa. Si es necesario, puede hacer cambios en la opción y haga clic en **Ejecutar vista previa** nuevamente. (No es necesario ingresar los datos nuevamente).

## Obtención de datos de rutas con Management Console

Con Management Console, puede obtener una vista previa y guardar la información de segmento desde un punto más cercano o la ID de segmento. El servicio GetRouteData devuelve información del segmento de un punto o una ID de segmento. Cuando se especifica un punto, se obtienen los segmentos de ruta más cercanos. Cuando se especifica una ID de segmento, se obtienen los datos de ruta para un segmento de ruta especificado.

Para obtener una vista previa o guardar los datos de rutas:

1. Abra Management Console.
2. Vaya al menú **Servicios** y seleccione el módulo Enterprise Routing.
3. Seleccione **Get Route Data** en la lista de servicios.
4. Seleccione Datos de punto o Datos de segmento en el campo **Tipo de entrada**.
5. Seleccione el recurso de base de datos de rutas en el campo **Base de datos**.

Si necesita agregar un nuevo recurso de base de datos de rutas, consulte [Cómo agregar un recurso de base de datos de rutas](#).

6. Introduzca la información requerida para el Tipo de entrada que seleccionó.

Si seleccionó Datos de punto, ingrese las coordenadas del punto y el sistema de coordenadas. Si seleccionó Datos de segmento, ingrese la ID del segmento.

7. Haga clic en **Vista previa**.

Los datos del segmento de ruta se devuelven en el campo **Datos de salida**. Cuando existe más de un segmento asociado con la entrada, se mostrarán múltiples segmentos con Detalles del segmento 1, Detalles del segmento 2, etc.

8. Haga clic en el botón **Guardar** para guardar los resultados de los datos de rutas como un archivo de texto, o en el botón **Eliminar** para quitar los resultados de los Datos de salida.

# 9 - Solución de problemas del sistema

## In this section

---

Reconstrucción de un índice de repositorio dañado	119
Supervisión del uso de la memoria de un servidor que no responde	119

## Reconstrucción de un índice de repositorio dañado

En ocasiones, el repositorio se daña si el servidor se apaga abruptamente o si se elimina el proceso Java (manualmente o debido a una pérdida de energía). Como resultado, es posible que no pueda obtener recursos que antes se podían buscar y no habrá errores ni advertencias en los registros. Después de verificar que los cambios de permisos no sean la causa, reconstruya el índice para solucionar este problema:

1. Apague el servidor.
  2. Elimine el directorio del índice en las siguientes ubicaciones:
    - <Spectrum>\server\modules\spatial\jackrabbit\workspaces\default
    - <Spectrum>\server\modules\spatial\jackrabbit\workspaces\security
    - <Spectrum>\server\modules\spatial\jackrabbit\repository
  3. Reinicie el servidor.  
Jackrabbit vuelve a crear el índice en las ubicaciones anteriores durante el arranque.
- Después de reconstruir el índice, la búsqueda vuelve a funcionar correctamente.

## Supervisión del uso de la memoria de un servidor que no responde


Si su servidor Spectrum deja de responder, puede seguir los siguientes pasos para supervisar su rendimiento y consumo de recursos. Esta supervisión proporciona información que puede usar para ajustar el uso de las conexiones y la memoria.

1. Revise si funciona un servicio distinto a Mapping Service. Por ejemplo, iniciar Feature Service en la página de demostración: `http://<nombre del servidor>:<puerto>/Spatial/FeatureService//DemoPage.html`. Esto determina si todo el servidor está inactivo o solo Mapping Service.
2. Para verificar que tenga suficiente espacio en disco para almacenar las imágenes de mapas y mosaicos de mapas, inspeccione los archivos de configuración:
  - **Mapping:**  
`http://<server>:<port>/RepositoryService/repository/default/Configuration/MappingConfiguration`  
en "`<Directory> C:\Program Files\Pitney Bowes\Spectrum/server/modules/spatial/images </Directory>`"
  - **Map Tiling:**  
`"http://<server>:<port>/RepositoryService/repository/default/Configuration/MapTilingConfiguration"`

```
en "<Property name="diskPath" value="C:/Program Files/Pitney
Bowes/Spectrum/server/modules/spatial/TileCache"/>"
```

3. Detenga el servidor Spectrum.
4. Con un editor de texto, abra los archivos `java.vargs` que se encuentran en `<Installed>\Pitney Bowes\Spectrum\server\modules\spatial\java.vargs`.
5. Cambie el valor predeterminado de `vmargs` de 2GB (2048MB). Por ejemplo, para aumentar la memoria del componente remoto a 4GB, cambie `vmargs` desde el valor predeterminado de `-Xmx2048m` a `-Xmx4096m`. No exceda la memoria máxima disponible para su sistema operativo y deje un espacio adecuado para que este último desarrolle sus tareas.
6. Guarde el archivo `java.vargs`.
7. Inicie el contenedor del servidor:
  - a) Abra un símbolo del sistema como Administrador.
  - b) Vaya al directorio `<Installed>\Pitney Bowes\Spectrum\server\bin\wrapper` y escriba **`wrapper.exe -c`**.  
Este servidor Spectrum se iniciará en pocos minutos.
8. Cuando se inicie el servidor, ejecute las siguientes solicitudes desde las páginas de demostraciones:
  - a) Abra `http://<servername>:<port>/Spatial/MappingService/DemoPage.html` y ejecute la solicitud List Named Maps.
  - b) Abra `http://<nombre del servidor>:<puerto>/Spatial/FeatureService/DemoPage.html` y ejecute la solicitud Enumerar nombres de tablas.
9. Vaya a `<Installed>\Pitney Bowes\Spectrum\java64\bin` and run `jconsole.exe`.
10. En Proceso local, seleccione el proceso del contenedor.
11. En Jconsole, agregue una nueva sesión y seleccione el proceso Feature Service.
12. En Jconsole, agregue una nueva sesión y seleccione el proceso Mapping Service.
13. Deje Jconsole en funcionamiento para supervisar la memoria, la CPU, las conexiones, etc. del contenedor de la plataforma Spectrum para Feature Service y Mapping Service.





# Notices

© 2017 Pitney Bowes Software Inc. Todos los derechos reservados. MapInfo y Group 1 Software son marcas comerciales de Pitney Bowes Software Inc. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

### *Avisos de USPS®*

Pitney Bowes Inc. posee una licencia no exclusiva para publicar y vender bases de datos ZIP + 4® en medios magnéticos y ópticos. Las siguientes marcas comerciales son propiedad del Servicio Postal de los Estados Unidos: CASS, CASS Certified, DPV, eLOT, FASTforward, First-Class Mail, Intelligent Mail, LACS<sup>Link</sup>, NCOA<sup>Link</sup>, PAVE, PLANET Code, Postal Service, POSTNET, Post Office, RDI, Suite<sup>Link</sup>, United States Postal Service, Standard Mail, United States Post Office, USPS, ZIP Code, y ZIP + 4. Esta lista no es exhaustiva de todas las marcas comerciales que pertenecen al servicio postal.

Pitney Bowes Inc. es titular de una licencia no exclusiva de USPS® para el procesamiento NCOA<sup>Link</sup>®.

Los precios de los productos, las opciones y los servicios del software de Pitney Bowes no los establece, controla ni aprueba USPS® o el gobierno de Estados Unidos. Al utilizar los datos RDI™ para determinar los costos del envío de paquetes, la decisión comercial sobre qué empresa de entrega de paquetes se va a usar, no la toma USPS® ni el gobierno de Estados Unidos.

### *Proveedor de datos y avisos relacionados*

Los productos de datos que se incluyen en este medio y que se usan en las aplicaciones del software de Pitney Bowes Software, están protegidas mediante distintas marcas comerciales, además de un o más de los siguientes derechos de autor:

© Derechos de autor, Servicio Postal de los Estados Unidos. Todos los derechos reservados.

© 2014 TomTom. Todos los derechos reservados. TomTom y el logotipo de TomTom son marcas comerciales registradas de TomTom N.V.

© 2016 HERE

Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)

Basado en los datos electrónicos de © National Land Survey Sweden.

© Derechos de autor Oficina del Censo de los Estados Unidos

© Derechos de autor Nova Marketing Group, Inc.

Algunas partes de este programa tienen © Derechos de autor 1993-2007 de Nova Marketing Group Inc. Todos los derechos reservados

© Copyright Second Decimal, LLC

© Derechos de autor Servicio de correo de Canadá

Este CD-ROM contiene datos de una compilación cuyos derechos de autor son propiedad del servicio de correo de Canadá.

© 2007 Claritas, Inc.

El conjunto de datos Geocode Address World contiene datos con licencia de GeoNames Project ([www.geonames.org](http://www.geonames.org)) suministrados en virtud de la licencia de atribución de Creative Commons (la “Licencia de atribución”) que se encuentra en <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>. El uso de los datos de GeoNames (según se describe en el manual de usuario de Spectrum™ Technology Platform) se rige por los términos de la Licencia de atribución. Todo conflicto entre el acuerdo establecido con Pitney Bowes Software, Inc. y la Licencia de atribución se resolverá a favor de la Licencia de atribución exclusivamente en cuanto a lo relacionado con el uso de los datos de GeoNames.



3001 Summer Street  
Stamford CT 06926-0700  
USA

[www.pitneybowes.com](http://www.pitneybowes.com)